種別	説明
type=text	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。テキスト入力フィールド。
type=password	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。パスワード入力フィールド。
type=file	H2/e3/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。ファイル名入力フィールド。
type=checkbox	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。チェックボックス。
type=radio	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。ラジオボタン。
type=hidden	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。隠しフィールド。
type=submit	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。実行ポタン。
type=reset	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。取り消しボタン。
type=button	H4/e3/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。汎用ボタン。
type=image	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。画像ボタン。
type=search	H5/???。検索フィールド。
type=tel	H5/Op11.1/???。 電話番号入力フィールド。
type=url	H5/e10/Ch5/Fx4/Op10.62。url入力フィールド。
type=email	H5/e10/Ch5/Fx4/Op10.62。E-Mail入力フィールド。
type=date	H5/Ch/Sa/Op10.62。日付入力フィールド。
type=time	H5d/Ch/Sa/Op。 時刻入力フィールド
type=number	H5/Ch6/Fx28/Op10.62。数値入力フィールド。
type=range	H5/e10/Ch5/Fx23/Sa/Op10.62。範囲入力フィールド。
type=color	H5/Ch21/Fx27/Op11.1。色情報入力フィールド。
type=datetime	H5d/Sa。日時。HTML5 最終勧告での採用は見送られました。
type=datetime-local	H5d/Ch/Sa/Op10.62。ローカルタイムの日時。HTML5 最終勧告での採用は見送られました。
type=month	H5d/Ch/Sa/Op10.62。月情報入力フィールド。HTML5 最終勧告での採用は見送られました。
type=week	H5d/Ch/Sa/Op10.62。週情報入力フィールド。HTML5 最終勧告での採用は見送られました。

## <input> - フォーム部品: 入力欄

<form> で作成したフォームの中の、テキスト入力や実行ボタンなどの各フォーム部品を表示します。

## 【固有属性】

屋性	意味
cols=n	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。テキストエリアの横幅を指定します。HTML4.01では必須の属性として定義されています。
rows=n	H2/e2/Ch/Fx/Sa/Op/N2/i1。テキストエリアの縦幅(行数)を指定します。HTML4.01では必須の属性として定義されています。
autofocus	H5/e/Ch/Fx/Sa/Op。自動的にフォーカスをあてます。
disabled	H4/e4/Ch/Fx/Sa/Op/N6。テキストフィールドへの入力をできなくします。表示文字は灰色で表示されます。
readonly	H4/e4/Ch/Fx/Sa/Op/N6。テキストフィールドへの入力をできなくします。
dirname=name	H5/Ch/Op。部品に入力されたテキストの方向(ltr,rtl)を、nameで指定されたパラメータの値としてサーバに送信します。
form=id	H5/Ch/Fx/Sa/Op。 関連付けたい form要素のidを指定します。
wrap=wrap	H5/e3/N2。入力文字数が横幅を超える場合の自動改行を指定します。 off:自動改行しない(e4/Ch/Fx/Sa/Op/N2) hard:表示も送信も自動改行される(H5/e3/Ch/Sa/Op/N2) soft:表示は自動改行されるが送信は自動改行されない(H5/e3/Ch/Fx/Sa/Op/N2) physical:hardと同じ(e?/N?) virtual:softと同じ(e?/N?)
maxlength=n	H5。最大文字数を指定します。
minlength=n	H5。最小文字数を指定します。
placeholder=string	H5。プレースホルダを指定します。
required	H5。この入力項目が必須であることを示します。
align=align	e4。テキストエリアを表示する位置を指定します。Microsoftのドキュメントには記述されていますが、実装はされていないようです。
istyle=n	i2。入力モードの初期値を指定する。 <u><input/></u> を参照。

## <textarea> - フォーム部品: テキストエリア

複数行入力可能な入力フォームを表示します。<textarea>~</textarea>の間に記述したテキストが 初期値として表示されます。

外部参照先: http://www.tohoho-web.com/html/input.htm