
Инструкция по подключению к офису посредством VPN


1) Качаем утилиту Shrew с оффициального сайта (http://www.shrew.net/). Для операционной системы Windows скачиваем дистрибутив VPN Client For Windows, для Linux систем VPN Client For Linux.

Запускаем скачанный файл, при установке выбираем версию Standard.




Дальше Next не меняя ничего в настройках до завершения установки.

Запускаем приложение.



1) Создадим новый профиль соединения (кнопка Add) и во вкладке General в поле «Host Name or IP address» укажем адрес 195.16.38.74 и порт 500



- 2) На вкладке «Client» оставляем настройки по умолчанию.
- 3) На вкладке «Name Resolution» оставляем настройки по умолчанию.
- **4)**Перейдем к вкладке «Authentication». Установим «Authentication method» в Mutual PSK+Xauth.




4.1) В подпункте «Local Identity», установим «Identification Type» = «Key Identifier» и в поле Key ID String вводим **VPN-ipsec**

4.2)Перейдем в подпункт «Remote Identity» установим «Identification Type» = «Any»




4.3)Перейдем в подпункт «Credentials» и впишем наш групповой пароль (IPSec Group Password) в поле «Pre Shared Key» **12345678**




- **5**) Вкладки: Phase 1, Phase 2 и Policy не нуждаются в настройках, оставим всё по умолчанию
- **6)** Сохраняем настройки соединения нажав Save.

7) выделяем созданное нами подключение и нажимаем кнопку Connect



вводим свои учетные данные

Username: vpn_test Password: 12345678




Если всё хорошо во вкладке Network увидим Status «Connected»




Подключение к удаленному рабочему столу Windows после подключения VPN

 Для быстрого запуска «Удаленного рабочего стола» нажмите горячие клавиши Windows+R и вбейте в поле «Открыть» команду mstsc.



- Вводить имя пользователя следующим образом brit2000\имя пользователя
- В поле компьютер вводим IP адрес Вашего компьютера
- Для начала сеанса нажмите «Подключить».



• В параметрах входа пропишите IP адрес, к которому подключаетесь (указано на рабочем столе вашего рабочего пк в нижнем правом углу, желтыми буквами, на примере ниже вторая строка сверху вниз), а также пользователя – вашей учетной записи на нем.

 Имя компьютера:
 ROVOVOY

 IP Адрес:
 192.168.89.98

 (none)
 Windows 10

 Имя пользователя:
 rovovoy.dmitry