

外文翻译模板使用说明（论文式示例）

摘 要

本页是 2.x.x 版本外文翻译模板的可编译示例。若译文对象是外文论文或论文式文章，可保留摘要页与关键词；若译文对象是书本、技术文档或一般资料，可改用不带摘要页的方案。正文下一页给出具体写法。

关键词 外文翻译；模板示例；论文式文章

第1章 模板使用总览

本文件是外文翻译模板的正文示例。你在实际使用时，通常只需要修改译文标题页配置和本文件中的正文内容，不需要改动样式文件。

1.1 选择译文类型

如果译文对象是论文、论文式文章，保留当前的论文式方案即可，此时会生成译文大标题、摘要页和关键词。若译文对象是书本、技术文档或一般资料，请在 `appendix/trans.tex` 中把 `\input{appendix/trans-meta-article}` 注释掉，并启用 `\input{appendix/trans-meta-book}`。

$$a^2 + b^c = c^2 \tag{1.1}$$

1.1.1 论文式方案示例

论文式方案的标题页写法见 `appendix/trans-meta-article.tex`。核心写法是：先用 `\appendixtranslationtitle{...}` 写译文标题，再用 `translationabstract` 环境填写摘要，并用 `\translationkeywords{...}` 填写关键词。

1.1.2 无摘要页方案示例

无摘要页方案的标题页写法见 `appendix/trans-meta-book.tex`。这种情况下只保留 `\appendixtranslationtitle{...}`，不写 `translationabstract` 环境，标题后直接进入正文。

第2章 正文编写方式

正文写在当前文件 `appendix/trans-body.tex` 中。你可以按译文原文结构，依次使用 `\translationsection`、`\translationsubsection`、`\translationsubsubsection` 来组织章节。

$$a^2 + b^c = c^2 \quad (2.1)$$

2.1 正文命令示例

可直接参考下面这组命令：

```
\translationsection{第一章标题}
```

```
\translationsubsection{1.1 小节标题}
```

```
\translationsubsubsection{1.1.1 小节标题}
```

在独立译文模式下，这些命令会按独立译文文档排版；在附录模式下，这些命令会自动使用独立的“第1章 / 1.1 / 1.1.1”编号体系。

2.2 三个入口文件

2.x.x 版本共有三个入口文件：`main-thesis.tex` 用于正文，`main-translation.tex` 用于单独编译译文，`main-thesis-with-appendix.tex` 用于生成含附录的完整论文。

第3章 原文附录配置

若需要在完整论文中同时附上外文原文 PDF, 请编辑 `appendix/origin.tex`。该文件只需要配置附录标题和 PDF 路径, 然后保留 `\USTSIncludeOriginAppendix` 不变即可。

3.1 原文附录示例

典型写法如下: 先用 `\setoriginappendixtitle{外文原文}` 设置标题, 再用 `\setoriginpdfpath{appendix/你的原文.pdf}` 指定 PDF 路径, 最后调用 `\USTSIncludeOriginApp`