

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №1 по курсу "HCIA-Datacom"

по теме:
HUAWEI VRP И ОСНОВЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

Студент:

Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:

Лектор

Семинарист

Андреев А.В

Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Настройка интерфейсов роутера	4
2.2	Проверка текущей конфигурации	4
2.3	Проверка текущей конфигурации	4
2.4	Проверка текущей конфигурации	5
3	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

1. Режимы командной строки, способы входа и выхода из режимов командной строки
2. Стандартные команды
3. Использование интерактивной справки командной строки
4. Отмена действия команды
5. Использование сочетаний клавиш в командной строке

1.2 Задачи

1. Выполнение базовых настроек, включая настройку имени устройства и IP-адреса интерфейса маршрутизатора.
2. Сохранение конфигурации.
3. Перезагрузка устройства.



Рисунок 1 --- Пример собранной сети

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1
2 # переход в режим конфигурации
3 <Huawei>system-view
4 # выбор интерфейса
5 [Datacom-Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
6 # назначение IP и маски
7 [Datacom-Router] ip address 192.168.1.1 24
```

Listing 2.1 --- Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Проверка текущей конфигурации

```
1
2 [Datacom-Router] display current-configuration
```

Listing 2.2 --- Пример проверки текущей конфигурации

2.3 Проверка текущей конфигурации

```
1
2 [Datacom-Router] display current-configuration
```

Listing 2.3 --- Пример проверки текущей конфигурации

```
[Huawei]display current-configuration
#
sysname Huawei
#
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password cipher OOCM4m($F4ajUnlvMEIBNUw#
local-user admin service-type http
#
firewall zone Local
priority 16
#
interface Ethernet0/0/0
#
interface Ethernet0/0/1
#
interface Serial0/0/0
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/1
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/2
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/3
link-protocol ppp
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
wlan
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
user-interface vty 16 20
```

Рисунок 2 --- Текущая конфигурация

2.4 Проверка текущей конфигурации

```
1
2 [Datacom-Router]display current-configuration
```

Listing 2.4 --- Пример проверки текущей конфигурации

```
[Huawei]display current-configuration
#
sysname Huawei
#
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password cipher OoCM4m($F4ajUnlvMEIBNUw#
local-user admin service-type http
#
firewall zone Local
priority 16
#
interface Ethernet0/0/0
#
interface Ethernet0/0/1
#
interface Serial0/0/0
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/1
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/2
link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/3
link-protocol ppp
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
wlan
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
user-interface vty 16 20
```

Рисунок 3 --- Текущая конфигурация

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с Huawei VRP, настроил IP на интерфейсе маршрутизатора, поработал с файлами конфигурации.