

# Harun Yapı Market — Yönetim Kılavuzu

Bu kılavuz, web sitenizi (ürünler, kategoriler, ana sayfa görselleri ve mağaza bilgileri) nasıl yöneteceğinizi adım adım anlatır. Teknik bilgi gerektirmez.

**Önemli:** Sitede şu an **online sipariş kapalıdır**. Müşteriler ürünleri inceler, fiyat ve stok için **WhatsApp** üzerinden size ulaşır. Yani sizin işiniz esas olarak **ürünleri güncel tutmak** ve **WhatsApp numarasının doğru olmasını sağlamaktır**.

## 1. Yönetim Paneline Giriş

1. Tarayıcıda (Chrome, Safari vb.) sitenizin adresini açın ve sonuna `/login` yazın. Örnek:  
`https://harunyapimarket.com/login`
2. **E-posta** ve **Şifre** bilgilerinizi girin.
3. **Giriş Yap** düğmesine tıklayın.

Giriş yapınca soldaki menüden şunları görürsünüz:

- **Panel** — genel özet
- **Ürünler** — ürün ekleme/düzenleme
- **Kategoriler** — ürün grupları
- **Blog** — haber/yazı (isteğe bağlı)
- **Kullanıcılar** — yönetici hesapları
- **Ayarlar** — mağaza bilgileri, WhatsApp, ana sayfa görselleri

Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. İşiniz bitince sağ üstteki **Çıkış Yap** düğmesini kullanın (özellikle ortak bilgisayarda).

## 2. Ürün Ekleme

1. Sol menüden **Ürünler** → sağ üstteki **Ürün Ekle** düğmesine tıklayın.
2. Alanları doldurun:
  - **Ürün Adı** (zorunlu) — örn. "Bosch GSB 18V Matkap"
  - **Stok Kodu** (zorunlu) — her ürüne özel bir kod, örn. "BSH-18V-MTK". Aynı kodu iki üründe kullanmayın.

- **Kısa Açıklama** — listede görünen tek satırlık özet.
- **Detaylı Açıklama** — ürün sayfasındaki uzun açıklama.
- **Fiyat (zorunlu)** — sadece sayı yazın, örn. 1250 .
- **İndirim Öncesi Fiyat** — indirim varsa eski fiyatı buraya yazın; üstü çizili görünür. İndirim yoksa boş bırakın.
- **Stok Durumu** — Stokta / Son Ürünler / Tükendi / Satıştan Kalktı.
- **Adet** — elinizdeki miktar.
- **Kategori (zorunlu)** — ürünün grubu (önce kategori oluşturmalsınız, bkz. Bölüm 3).
- **Aktif** — işaretliyse ürün sitede görünür. Görünmesini istemiyorsanız işareti kaldırın.
- **Öne Çıkan Ürün** — işaretlerseniz ana sayfada öne çıkar.
- **Kargo Bilgileri** (ağırlık/boyut) — biliyorsanız girin, zorunlu değildir.

3. **Ürün Görselleri** bölümünden fotoğraf yükleyin — aynı anda **birden fazla fotoğraf** seçebilirsiniz (PNG/JPG/WebP, her biri en fazla 5 MB). İyi ışıklı, sade arka planlı fotoğraflar daha profesyonel görünür.

- Yüklenen fotoğraflar küçük kartlar halinde sıralanır. Bir fotoğrafın **yıldız** simgesine tıklayarak onu **birincil** (kapak) fotoğraf yapın — listede ve ürün sayfasında ilk görünen bu olur.
- Kartları sürükleyerek fotoğrafların sırasını değiştirebilirsiniz.
- **Çöp kutusu** simgesiyle istemediğiniz bir fotoğrafı silebilirsiniz.

4. En altta **Ürün Oluştur** düğmesine tıklayın.

**Not:** Var olan bir ürünü düzenlerken yeni fotoğraf seçtiyseniz, kartların üstündeki **"Fotoğrafları Yükle"** düğmesine basmadan fotoğraflar kaydedilmez.

**İpucu:** Fiyat verirken kuruş için nokta kullanın: 99.90 . Binlik ayırıcı koymayın (yani 1250 yazın, 1.250 değil).

### 3. Ürünü Düzenleme veya Gizleme

1. **Ürünler** listesine gidin.
2. Düzenlemek istediğiniz ürünün satırındaki **kalem** simgesine tıklayın.
3. Değişikliği yapın (fiyat, stok, açıklama vb.) ve **Ürünü Güncelle** deyin.

**Bir ürünü satıştan kaldırmak** isterseniz iki yol var:

- Stok Durumunu **Tükendi** yapın (ürün görünür ama "Tükendi" yazar), veya
- **Aktif** işaretini kaldırın (ürün siteden tamamen kaybolur).

## 4. Kategoriler (Ürün Grupları)

Kategoriler ürünleri düzenler (örn. "El Aletleri", "Boya", "Elektrik"). Bir ürün eklemekten önce kategorisi hazır olmalıdır.

1. Sol menüden **Kategoriler** → **Kategori Ekle**.
2. **Kategori Adı** girin (örn. "Elektrikli El Aletleri").
3. **URL Kısa Adı** otomatik oluşur; dokunmanıza gerek yok.
4. İsterseniz **Açıklama** ve **Görüntülenme Sırası** girin (küçük sayı önce gösterilir).
5. **Aktif** işaretli olsun ki müşteriler görebilsin.
6. **Kategori Oluştur** deyin.

## 5. Ayarlar — En Önemli Bölüm

Sol menüden **Ayarlar**'a girin. Buradaki üç bölüm çok önemlidir.

### 5.1 Mağaza Bilgileri

Mağaza adı, iletişim e-postası, telefon, adres ve sosyal medya bağlantıları. Bunlar sitenin altında (footer) ve iletişim sayfasında görünür.

### 5.2 WhatsApp (en kritik ayar)

Sipariş kapalı olduğu için müşteriler size **WhatsApp**'tan ulaşır.

- **WhatsApp Numarası:** Numarayı **ülke koduyla ve boşluksuz** yazın. Türkiye için başına **90** ekleyin. Örnek: `05551112233` numarası → `905551112233` olarak yazılır.
- **Varsayılan Mesaj** (isteğe bağlı): Müşteri butona tıkladığında hazır gelecek mesaj, örn. "Merhaba, bir ürün hakkında bilgi almak istiyorum."

Numara doğruysa sitenin sağ alt köşesinde yeşil WhatsApp butonu belirir ve her ürün sayfasında "Bu ürünü sor" düğmesi çalışır. Müşteri bu düğmeye bastığında açılan mesaja, ürünün adının yanı sıra **o ürünün sayfasına giden bağlantı da otomatik olarak eklenir** — böylece hangi üründen bahsettiğini tıklayıp hemen görebilirsiniz.

### 5.3 Ana Sayfa Slaytı

Ana sayfanın en üstündeki büyük kayan görseller.

1. **Slayt Ekle** deyin.
2. **Görsel yükle** ile bir afiş/fotoğraf yükleyin (geniş, yatay görseller en iyi durur).
3. İsterseniz **Başlık**, **Alt Metin** ve bir **Düğme** (örn. "Ürünleri gör", bağlantı `/products` ) ekleyin.
4. Yukarı/aşağı oklarla sırayı değiştirebilir, çöp kutusuyla silebilirsiniz.
5. Hiç slayt eklemeszeniz varsayılan tanıtım görseli kullanılır.

Slaytlar birbirine soldan sağa **kayarak** geçer. Bir ziyaretçi ok düğmelerine veya alttaki noktalara basıp elle bir slayta geçerse, otomatik geçiş süresi sıfırdan başlar — yani elle gezinen ziyaretçinin önünde görsel hemen değişmez, yeniden birkaç saniye beklenir.

#### **Slayt görseli için önerilen boyut:**

- **1920 × 640 piksel** (3:1 oran), JPG veya WebP. Retina/keskin görüntü için **2400 × 800 piksel** kullanabilirsiniz.
- **Önemli:** Görsel telefonda daha dar kırpılır. Bu yüzden **yazı, logo ve ana öğeleri görselin ortasına** koyun; kenarlar kesilebilir.
- Site hızlı açılsın diye dosyayı sıkıştırıp mümkünse **500 KB altında** tutun.

**Her değişiklikten sonra sayfanın üstündeki veya altındaki "Değişiklikleri Kaydet" düğmesine basmayı unutmayın.**

## **6. Blog (İsteğe Bağlı)**

Kampanya veya bilgilendirme yazıları paylaşmak isterseniz **Blog** menüsünü kullanabilirsiniz. Zorunlu değildir; boş kalabilir.

## **7. Site Simgesi (Favicon)**

Tarayıcı sekmesinde ve yer imlerinde görünen küçük site simgesi artık mağazanın gerçek logosudur. Bu, kod tarafında ayarlandığı için panelden değiştirilmez; logo değişirse geliştiriciden güncellemesini istemeniz yeterli.

## **8. Sık Sorulanlar**

**Yaptığım değişiklik sitede görünmüyor.** Ayarlarda **Değişiklikleri Kaydet**'e bastığınızdan emin olun. Ardından siteyi açıp sayfayı yenileyin (telefonda aşağı çekerek yenileyebilirsiniz).

**Ürün sitede görünmüyor.** Ürünün **Aktif** olduğundan ve bir **Kategoriye** bağlı olduğundan emin olun.

**WhatsApp butonu çıkmıyor.** Ayarlar → WhatsApp numarasının **90** ile başladığından ve boşluk/işaret içermediğinden emin olun, sonra kaydedin.

**Şifremi unuttum.** Siteyi kuran/yöneten kişiden şifre sıfırlaması isteyin.

---

*Bu kılavuz Harun Yapı Market yönetim paneli içindir. Sorularınız için siteyi hazırlayan kişiye danışabilirsiniz.*