## **ELIMINAR CLIENTE**

## **ACTORES**

## **REQUERIMIENTO**

Usuario con rol de *vendedor* Sistema

**RF\_4:** el usuario con rol de *vendedor* podrá eliminar cualquier *cliente* a través de la interfaz de escritorio; el usuario deberá seleccionar el *cliente* que desea eliminar y reafirmar esta acción por medio de un cuadro de diálogo de confirmación. Después de realizar este proceso se mostrará un mensaje señalando que la operación fue realizada de manera correcta.

# **DESCRIPCIÓN**

Este caso de uso permite que un usuario con rol de *vendedor* elimine un cliente previamente registrado en la base de datos. Este proceso implica una confirmación de la operación y una actualización en la base de datos. Una vez completado, el sistema envía un mensaie de confirmación.

#### **PRECONDICIONES**

- Al menos un cliente debe estar registrado en la base de datos.
- El usuario con rol de *vendedor* debe estar en el módulo principal.
- El sistema debe tener acceso al módulo de clientes.

# **FLUJO NORMAL**

- 1. {VISUALIZAR LISTA DE CLIENTES}
- 2. El usuario selecciona el botón "Eliminar cliente" (ícono ), al costado del cliente en la lista de clientes o por medio de la ventana emergente generada en {BUSCAR CLIENTE}.
- 3. El sistema muestra una ventana de confirmación (cuadro de diálogo modal) enunciando: "¿Está seguro de eliminar el cliente? Los datos no se recuperarán" y presenta las opciones "Cancelar" o "Eliminar"
  - a. Si el usuario oprime la opción "Cancelar", el *sistema* cierra la ventana de confirmación.
- 4. El usuario oprime la opción "Eliminar"
- 5. El *sistema* accede a la base de datos y busca el cliente por el número de identificación
- 6. El sistema realiza la eliminación del cliente de la base de datos
- 7. El *sistema* muestra un mensaje de confirmación temporal indicando lo siguiente "El cliente ha sido eliminado"
- 8. El sistema vuelve a la sección de lista de clientes, la cual ya no incluye al cliente eliminado.

#### **POSTCONDICIONES**

- El cliente seleccionado desaparece de la base de datos y no es visible en la lista del módulo de clientes.
- El cliente eliminado ya no está disponible para operaciones dentro del sistema.