



Mars 2026

Tutoriel : Extents Pays Régions

Conception : Roland (Ypsos)

1. Introduction

Ce module sert à fabriquer un fichier « extent ». Un extent est une zone géographique (un pays, une région, un département) délimitée à partir des frontières réelles issues d'OpenStreetMap. Grâce à cet extent, une imagerie (provider) choisie ne s'applique qu'à l'intérieur de cette zone et s'arrête exactement à la frontière. C'est indispensable pour les tuiles situées à cheval sur plusieurs pays (tuile « Multiprovider ») : chaque pays reçoit alors sa propre imagerie, sans débordement de l'un sur l'autre.

Workflow Étape par Étape

EXTENT

Saisir la Latitude et la longitude pour notre exemple Multiprovider soit 49 5.

Latitude :	49	Longitude :	5
------------	---------------------------------	-------------	--------------------------------

Cliquer sur Avancé



Sélectionner Générer un extent (pays, région




Ligne Mode, Cliquez sur par Tuile simple.

Deux modes sont proposés :

- Par tuile (simple) : vous indiquez simplement le numéro de la tuile. Le module recherche tout seul les pays et zones traversés par cette tuile et les affiche sous forme de liste. C'est le mode conseillé et le plus simple.
- Par nom (expert) : vous saisissez directement le nom exact de la zone administrative, tel qu'il est écrit dans OpenStreetMap. Réservé aux utilisateurs avertis qui connaissent déjà le nom recherché.

Mode : ☒ Par tuile (simple) ☐ Par nom (expert)

Dossier destination sélectionner pour l'exemple Belgique.



La ligne Niveau Cocher pays entier

Le niveau règle la finesse du découpage administratif retenu pour la frontière :

- Pays entier : la limite prise est celle du pays complet (par exemple toute la Belgique).
- Région / Land / Canton : niveau intermédiaire (une région française, un Land allemand, un canton suisse...).
- Département / Province : le découpage le plus fin (un département, une province).
- Pour un usage courant, « Pays entier » suffit.

Niveau : ☒ Pays entier ☐ Région / Land / Canton ☐ Département / Province

Cliquez sur lister les zones de la tuile




Sélectionner le Pays principal de la Tuile dans le cas présent Belgique

Après avoir cliqué sur « Lister les zones de la tuile », le module affiche toutes les zones qui traversent la tuile : le pays principal, mais aussi les fines bandes frontières et les pays voisins. Point essentiel : chaque case cochée donne un fichier extent distinct.

- Cocher une seule zone : vous choisissez vous-même la zone voulue, en général le pays principal de la tuile (ici la Belgique). Le module crée alors un seul fichier extent, pour cette zone.
- Tout cocher : le bouton « ☒ Tout cocher » coche toutes les cases d'un coup ; le module fabrique alors, en une seule opération, un fichier extent pour CHAQUE zone de la liste (le pays principal et chacune des zones frontières / voisines). Le bouton « ☐ Tout décocher » fait l'inverse.

En pratique, pour une tuile Multiprovider, cochez seulement le ou les pays dont vous avez besoin : chaque pays retenu obtient son propre fichier extent, auquel vous associerez ensuite son imagerie.



Cliquer sur Créer l'extent



Le module va se connecter automatiquement trois fois au serveur, si ces derniers sont occupés


```
5 zone(s) trouvée(s). Cochez celles à créer.
— Création : Belgique —
Création de l'extent en cours...
→ Belgique (rel[admin_level=2][name:fr=Belgique])
↳ Serveur occupé — relance automatique (tentative 2/3)...
```

Le module va fabriquer trois fichiers :

- Fichier Belgique, EXT,
- Fichier Belgique, OSM, BZ2,
- Fichier Belgique. PNG,

```
→ Belgique (rel[admin_level=2][name:fr=Belgi  
✓ Extent créé : les 3 fichiers sont présents  
✓ Extent rechargé – disponible sans relancer  
Terminé : 1 extent(s) créé(s).
```

Ces fichiers sont automatiquement placés dans le dossier ORTHO4XP/Extents/Belgique.



Vous pouvez lancer la fabrication de la tuile



Pour les experts, cliquer sur Réglages avancés



Ces trois réglages sont réservés aux experts ; les valeurs par défaut conviennent dans la très grande majorité des cas.

- Finesse (pixel_size) : précision du masque de la zone. La valeur par défaut 1000 est un bon compromis ; inutile de la modifier sans raison.
- Marge (buffer) : de préférence 0. Une valeur négative fait « rentrer » la limite à l'intérieur de la frontière ; une valeur positive l'élargit vers l'extérieur. •
- Adoucissement (blur) : de préférence 0. Crée un léger dégradé sur le bord. À n'augmenter que si l'imagerie du pays d'en face déborde sur la zone.

Finesse (pixel_size)	1000
Marge (buffer)	0
Adoucissement (blur)	0

Finesse = précision du masque.
Marge = 0 de préférence (négatif = rentrer la frontière).
Dégradé = 0 de préférence (n'augmenter que si le provider d'en face déborde).