Descripción general de la especificación del caso de uso:

- **Registrar inicio de sesión:** El invitado ingresa su usuario y contraseña. El sistema inicia la sesión con el rol que le corresponde.
- **Registrar cierre de sesión:** El despachante, el supervisor o el administrador cierra su sesión. El sistema finaliza la sesión.
- **Registrar despacho de bultos:** El despachante registra los bultos de un pasajero para un vuelo. El sistema imprime una etiqueta por bulto y el comprobante de despacho.
- **Listar despacho:** El despachante consulta los despachos registrados. El sistema muestra el detalle de cada despacho.
- **Listar categoría:** El despachante consulta las categorías de bulto. El sistema muestra los datos de cada categoría.
- **Registrar categoría de bultos:** El supervisor ingresa los datos de una nueva categoría, incluido su peso máximo. El sistema registra la categoría.
- **Actualizar categoría de bultos:** El supervisor modifica los datos de una categoría existente. El sistema registra los cambios.
- **Eliminar categoría de bultos:** El supervisor elimina una categoría existente. El sistema la da de baja.
- **Registrar cuenta:** El administrador ingresa los datos y el rol de una nueva cuenta. El sistema registra la cuenta.
- **Actualizar cuenta:** El administrador modifica los datos de una cuenta existente. El sistema registra los cambios.
- **Listar cuenta:** El administrador consulta las cuentas registradas. El sistema muestra los datos de cada cuenta.
- **Eliminar cuenta:** El administrador elimina una cuenta existente. El sistema la da de baja.

Especificación Caso de uso

- **Nombre del CU**: Registrar despacho de bultos.
- **Tipo de caso de uso**: Base
- **Objetivo/Descripción del CU**: El despachante registra el despacho de los bultos de un pasajero. Selecciona un vuelo que parte en las próximas 2 horas e ingresa el número de boleto del pasajero, que el sistema verifica. Para cada bulto selecciona la categoría y lo pesa en la balanza; si no supera el peso máximo de la categoría, el sistema imprime su etiqueta con código QR, y si lo supera, enciende la alarma lumínica y no lo incluye. Al finalizar, el despacho queda registrado y el sistema imprime el comprobante para entregar al pasajero.
- **Actor principal**: Despachante

- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El despachante inició sesión en el sistema, categorías de bultos registradas con su peso máximo.
- **Punto de extensión**: No aplica
- **Flujo normal**:
    1. El despachante inicia el caso de uso “Registrar despacho de bultos”.
    2. El sistema muestra la interfaz, con fecha y hora, y carga los vuelos que parten dentro de las próximas 2 horas.
    3. El despachante selecciona el vuelo.
    4. El sistema habilita el ingreso del número de boleto.
    5. El despachante ingresa el número de boleto.
    6. El sistema valida el número ingresado y muestra los datos del pasajero.
    7. Para cada bulto:
        7.1 El despachante presiona “Agregar nuevo bulto”.
        7.2 El sistema agrega una fila y carga las categorías de bultos.
        7.3 El despachante selecciona la categoría del bulto.
        7.4 El sistema solicita pesar el bulto.
        7.5 El despachante coloca el bulto en la balanza.
        7.6 El sistema muestra el peso, muestra el código asociado e imprime la etiqueta.
    8. El despachante oprime “Registrar despacho”.
    9. El sistema muestra el número de comprobante, imprime el comprobante y finaliza el caso de uso.
- **Flujos alternativos**:

    A0: Cancelar

    0.1 En cualquier momento antes del paso 8 el despachante oprime “Cancelar”.
    0.2 El sistema finaliza el caso de uso.

    A1: No hay vuelos disponibles en las próximas 2 horas.

    2.1 El sistema informa que no hay vuelos disponibles en las próximas 2 horas y finaliza el caso de uso.

    A2: Numero de boleto invalido.

    6.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el número de boleto no es válido y continua con el paso 5.

A3: El bulto supera el peso máximo de la categoría.

7.6.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el peso registrado es mayor al máximo permitido para la categoría, enciende la alarma lumínica, excluye al bulto del despacho y continua con el paso 7.1.

- **Postcondiciones**: Despacho de bultos registrado. Etiqueta con código QR impresa para cada bulto incluido. Comprobante de despacho impreso para entregarle al pasajero.
- **Interfaz tentativa del caso de uso**.

