

Модуль: Удобство интерфейса и геймлея

ID	Описание	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Статус
1	Проверка использования клавиши [Esc] для выхода из меню	1. Перейти в меню выбора уровня или инвентарь на 3 уровне. 2. Попробовать выйти с помощью клавиши [Esc].	Для выхода из меню нужно использовать стрелку в верхнем левом углу экрана.	Failed
2	Проверка индикации клавиши взаимодействия во вкладке «Инфо»	1. Перейти во вкладку «Инфо». 2. Проверить наличие обозначения клавиши взаимодействия.	Клавиша взаимодействия должна быть отображена в списке горячих клавиш.	Failed
3	Проверка функции переназначения клавиш во вкладке «Инфо»	1. Перейти во вкладку «Инфо». 2. Попытаться переназначить клавиши на более удобные.	Возможность переназначить клавиши на те, которые удобны пользователю.	Failed
4	Проверка доступности кнопки выхода в любом подменю	1. Перейти в любое подменю. 2. Проверить наличие кнопки выхода.	Кнопка выхода должна быть доступна в любом подменю игры.	Passed
5	Проверка быстрого возврата в главное меню	1. Перейти в подменю игры. 2. Нажать кнопку для возврата в главное меню.	Должен произойти быстрый возврат в главное меню по нажатию на кнопку	Passed
6	Настройка громкости при сворачивании игр	1. Запустить игру. 2. Сворачивать игру. 3. Проверить настройки звука.	Громкость должна быть возможна для регулировки или должна быть опция для отключения звука при сворачивании игры.	Failed

Модуль: Проверка звука

ID	Описание	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Статус
1	Проверка работы музыки при сворачивании игры	1. Запустить игру. 2. Сворачивать игру (например, с помощью Alt+Tab).	Музыка должна прекращаться при сворачивании игры или должна быть возможность отключить музыку через настройки.	Failed
2	Проверка громкости звука и настроек	1. Перейти в меню «Настройки». 2. Попытаться настроить громкость звука или отключить звук.	Должна быть возможность настроить громкость или отключить звук.	Failed
3	Проверка наличия звуков в играх	1. Запустить игру. 2. Проверить наличие звуков	Музыка и звуки должны соответствовать действиям/локации	Passed
4	Настройка громкости при сворачивании игры	1. Запустить игру. 2. Сворачивать игру. 3. Проверить настройки звука.	Громкость должна быть возможна для регулировки или должна быть опция для отключения звука при сворачивании игры.	Failed

Модуль: Подсказки и инструкции

ID	Описание	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Статус
1	Проверка орфографических ошибок в подсказках	1. Открыть подсказку в любой момент игры. 2. Прочитать текст подсказки на предмет орфографических ошибок.	Все подсказки должны быть без орфографических ошибок.	Failed
2	Проверка отображения подсказок о направлении / текущем задании	1. Получить подсказку, в которой говорится что делать. 2. Проверить, соответствует ли направление наблюдаемым условиям.	Подсказка должна быть логичной и совпадать с окружающими условиями.	Failed
3	Проверка скрытия подсказки при выполнении задания	1. Получить подсказку, пока не завершено задание. 2. Выполнить задание, чтобы подсказка исчезла.	Подсказка должна скрыться, как только игрок выполнит соответствующее задание или действие.	Passed
4	Наличие правильных переносов слов в подсказках	1. Прочитать текст подсказки. 2. Проверить правильность переноса слов.	Переносы слов должны быть правильными.	Failed
5	Проверка правильности подсказок по использованию	1. Подойти к месту взаимодействия 2. Проверить подсказки, связанные с использованием	Подсказка должна быть точной и пояснять, как взаимодействовать с предметами или миром	Failed

Bug report

BR1: Нет возможности переназначить клавиши

- **Описание:** В меню "Инфо" нет функции переназначения клавиш для управления.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Перейти в меню "Инфо".
2. Попытайтесь изменить настройки клавиш.
 - **Ожидаемый результат:** Должна быть возможность переназначить клавиши для управления.
 - **Фактический результат:** Нет опции для изменения клавиш управления.
 - **Критичность:** High

BR2: Нет обозначения клавиши взаимодействия

- **Описание:** В меню "Инфо" не указана клавиша, необходимая для взаимодействия с объектами.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Открыть меню "Инфо".
2. Попытайтесь найти информацию о клавише для взаимодействия.
 - **Ожидаемый результат:** В меню должна быть указана клавиша для взаимодействия с объектами.
 - **Фактический результат:** В меню не указана клавиша для взаимодействия.
 - **Критичность:** Medium

BR3: Музыка не останавливается при сворачивании игры

- **Описание:** При сворачивании игры музыка продолжает играть. Это также невозможно настроить.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Запустить игру.
2. Сворачивать игру в фоновый режим.
 - **Ожидаемый результат:** Музыка должна приостанавливаться или исчезать, когда игра свернута.
 - **Фактический результат:** Музыка продолжает играть в фоновом режиме.
 - **Критичность:** Medium

BR4: Невозможно выйти из меню с помощью клавиши [Esc]

- **Описание:** В игре невозможно выйти из меню (выбор уровня, инвентарь, меню паузы) с помощью клавиши [Esc]. Нужно нажимать на стрелку в левом верхнем углу экрана.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Перейти в любое меню (выбор уровня, инвентарь, меню паузы).
2. Нажать клавишу [Esc].
 - **Ожидаемый результат:** Игра должна закрыть меню при нажатии клавиши [Esc].
 - **Фактический результат:** Меню не закрывается при нажатии клавиши [Esc].
 - **Критичность:** High

BR5: Орфографические ошибки и неправильные переносы слов в подсказках

- **Описание:** В подсказках встречаются орфографические ошибки и некорректные переносы слов.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Прочитать несколько подсказок в игре.
 - **Ожидаемый результат:** Подсказки должны быть грамматически правильными, без орфографических ошибок и некорректных переносов.
 - **Фактический результат:** В подсказках есть орфографические ошибки и неправильные переносы.
 - **Критичность:** Medium

BR6: Подсказка ошибочно указывает направление

- **Описание:** Подсказка говорит о том, куда следует идти дальше, используя сторону света, хотя солнце на небе не видно.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Прочитать подсказку о направлении в игре.
2. Проверить, что подсказка указывает на сторону света, хотя солнце не видно.
 - **Ожидаемый результат:** Подсказка должна корректно указывать направление с учётом окружения (например, наличие солнца или компаса).
 - **Фактический результат:** Подсказка указывает сторону света, хотя солнца не видно, и нет компаса.
 - **Критичность:** Low

BR7: Курсор не скрывается при начале новой игры

- **Описание:** При начале новой игры или запуске определенного уровня курсор не скрывается и мешает при повороте камеры.
- **Шаги воспроизведения:**

1. Начать новую игру или перейти на новый уровень.
2. Обратит внимание на поведение курсора.
 - **Ожидаемый результат:** Курсор должен скрыться и не мешать в процессе игры.
 - **Фактический результат:** Курсор остаётся на экране и мешает при повороте камеры.
 - **Критичность:** Medium