


JA担当者マスタ 画面項目説明書(川口監視センター様向け)







【機能概要】

1. 検索

入力された条件をもとに担当者マスタ(M05_TANTO、M05_TANTO2)を検索します。検索結果は、一覧表示されます検索条件として

- ・ クライアントコード(必須)
- JA支所コード(任意)
- お客様コードFrom~To(任意)

を設定することができます。

2. 登録

入力された内容を、担当者マスタへ登録します 登録条件として

- クライアントコード(必須)
- ・ JA支所コード(任意: JA支所単位、お客様個別・範囲指定での登録に使用)
- ・ お客様コードFrom~To(任意:JA支所単位、お客様個別・範囲指定での登録に使用)

を設定することができます。

3. 削除

データを担当者マスタから削除します

4. 取消

検索条件、項目一覧に入力した値をすべてクリアします

5. 終了

画面を閉じ、前画面へ遷移します

6. 作成日

初回の登録日を表示します

7. 更新日

データの更新日を表示します

8. クライアントコード

ポップアップよりクライアントコードを選択します

9. JA支所コード

ポップアップよりJA支所コードを選択します ※ クライアントのみ指定の登録を行う場合は、空欄とします

10. お客様コード

お客様コードを入力します

お客様コード個別指定、お客様コード範囲指定の登録を行う際に使用します

※ お客様コード個別指定の場合は、お客様コード(To)は空欄とします

下記の場合は、登録時にエラーとします

- ・お客様コードFrom~Toが同値の場合(お客様個別指定の場合は、Fromのみ入力してください)
- ・お客様コードFrom~Toに入力した範囲が、既存の登録範囲と重複する場合
- ・クライアントコード、JA支所コード、お客様コード(From)の組み合わせが、既存の登録と重複する場合 例)

登録①お客様コードFrom~To「101~500」が登録されている状態で

- ・登録②お客様コードFrom~To「251~400」を登録しようとした場合はエラーとなります
- ・登録③お客様コードFrom~To「51~150」を登録しようとした場合はエラーとなります
- ・登録④お客様コードFrom「200」は登録可能です



11. お客様氏名

お客様コード(From)に入力されたお客様コードのお客様氏名を表示します

12. 登録済み選択

ポップアップより登録済みのJA支所やお客様コードを選択します ポップアップには、JA担当者マスタに登録されている、JA・JA支所・お客様範囲・お客様個別を一覧表示します

13. ファイル登録

ファイルの登録を行います

- ・参照 ファイル選択ダイアログを表示します
- ・upload 選択したファイルを登録します
- ・開く 登録されているファイルを開きます
- ・削除 登録されているファイルを削除します

14 報告要 不要初期值

対応入力画面に表示される「報告不要(IA)/(クライアント)」の初期表示の設定を行います

- ・上位設定参照 上位の設定を参照します。クライアントで上位設定参照とした場合は、"必要"と判断します
- ・必要 自動FAXの送信を行います (「報告不要(JA)/(クライアント)」チェックなし)
- ・不要 自動FAXの送信を行いません (「報告不要(JA)/(クライアント)」チェックあり)
 - ※上位設定参照について

上位、下位の関係は以下の通りです。クライアントが最上位となっています

関係性(下位 < 上位)

お客様コード(個別) < お客様コード(範囲) < JA(支所コード) < JA(代表コード) < クライアント

15. マニュアル

当マニュアルを表示します

- 16. 一覧・注意事項表示切替タブ ※沖縄監視センターでは表示しません
 - 一覧と注意事項入力画面の切替を行います

初期表示は「一覧/JA注意事項」とします

クライアントコードのみ指定し、検索を行うと、「一覧/クライアント」となります

- 17. スポットFAX・自動FAX表示切替ボタン
 - 一覧の表示項目(スポットFAX・自動FAX)を切替を行います

番号青1、2は常時表示であり、番号青3以降の表示が切替わります。表示項目は以下となります

- •スポットFAX 1、2、3~9
- •自動FAX 1、2、10∼15
- 18. コピー、ペースト、クリア

コピペチェックボックスにチェックのある行に対し、コピー・ペースト・クリアを行います対象の列は「担当者氏名漢字」から「電話番号3」までとなります

19. 登録内容一覧

登録内容の一覧表示、登録値の入力を行います

11 17		1 コピペ	コピー、ペースト、クリアの対象行をチェック
共通 -	┨┠	2 コート	自動入力
		3 担当者名漢字	入力必須
		4 電話番号1	入力必須
		5 電話番号2	
		6 電話番号3	
スポットFAX	⊀ L	7 スポットFAX番号	
		8 記事(※印刷対象外)	
		9 スポットFAX送信先メールアトレス	
		10 スポットFAX添付ファイルハ。スワート゛	
		11 自動FAX送信名	
			※沖縄監視センターでは使用しません
Δ € Ε Α Υ	┚╻	13 自動FAX添付ファイルハ゜スワート゛	※沖縄監視センターでは使用しません
自動FAX		14 自動FAX番号	
		15 自動送信区分	【ブランク/0:送信なし 1:FAX送信 2:メール送信 3:FAX&メール送信】
		16 ゼロ件送信フラグ	【ブランク/0:送信なし 1:送信あり】

20. tipsボタン

「Tips HTMLタグの使用方法」画面を表示します



21. プレビューボタン

19に入力した内容を、対応入力画面での表示形式で19へ表示します


22. 注意事項入力欄

対応入力画面へ表示する注意事項を入力します 登録は2000バイトまで可能ですが、全てが表示されるわけではありませんのでご注意ください


23. プレビュー欄

プレビューボタン押下時に、19に入力された内容を対応入力画面での表示形式で表示します クライアントコードのみ指定の場合と、その他の場合でプレビュー欄の表示領域が異なります プレビュー画面に表示されない範囲は、対応入力画面でも表示されません

•クライアントコードのみ指定



・JA支所コード指定、お客様コード個別・範囲指定



以上