常用命令

1、ls：（list 的缩写）

语法: ls [参数选项] [dir-name]

说明: 显示指定工作目录下的内容。

2、cd: (change dir 的缩写）

语法：cd [dir-name]

说明: 变换工作目录至 dir-name 。其中 dir-name 可为绝对路径或相对路径。若目录名称省略，则变换至使用者的 home directory 。另外，“~” 也表示为 home directory 的意思 ，“.” 则是表示目前所在的目录，“..” 则表示目前目录位置的上一层目录。

3、pwd: （print working directory 的缩写）

语法：pwd

说明：此命令显示出当前工作目录的绝对路径。

4、mkdir: （make dir 的缩写）

语法：mkdir [参数选项] dir-name

说明：该命令创建由 dir-name 命名的目录。要求创建目录的用户在当前目录中（dir-name 的父目录中）具有写权限，并且 dir-name 不能是当前目录中已有的目录或文件名称。

5、rmdir: （remove dir 的缩写）

语法：rmdir [参数选项] dir-name

说明：dir-name 表示目录名。该命令从一个目录中删除一个或多个子目录项。需要 特别注意的是，一个目录被删除之前必须是空的。rm - r dir 命令可代替 rmdir，但是有危险性。删除某目录时也必须具有对父目录的写权限。

6、cp: （copy 的缩写）

语法：cp [参数选项] 源文件或目录 目标文件或目录

说明：该命令把指定的源文件复制到目标文件或把多个源文件复制到目标目录中。

7、rm:（remove 的缩写）

语法：rm [参数选项] 文件…

说明：用户可以用 rm 命令删除不需要的文件。该命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录，它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件，只是断开了链接，原文件保持不变。如果没有使用- r 参数选项，则 rm 不会删除目录。

8、mv:（move 的缩写）

语法：mv [参数选项] 源文件或目录 目标文件或目录

说明：视 mv 命令中第二个参数类型的不同（是目标文件还是目标目录），mv 命令将文件重命名或将其移至一个新的目录中。当第二个参数类型是文件时，mv 命令完成文件重命名，此时，源文件只能有一个（也可以是源目录名），它将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名。当第二个参数是已存在的目录名称时，源文件或目录参数可以有多个，mv 命令将各参数指定的源文件均移至目标目录中。在跨文件系统移动文件时，mv 先拷贝，再将原有文件删除，而链至该文件的链接也将丢失。

9、cat:（concatenate 的简写）

语法：cat [参数选项] fileNames

说明：把档案串连接后传到基本输出（萤幕或加 > fileName 到另一个档案）。

10、more:（就是 more）

语法：more [参数选项][fileNames]

说明：类似 cat，不过会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读，而最基本的指令就是按空白键（space）就往下一页显示，按 b 键就会往回（back）一页显示，而且还有搜寻字串的功能（与 vi 相似），使用中的说明文件，请按 h。

11、less:（就是 less）

语法：less [参数选项] fileName

说明：less 的作用与 more 十分相似，都可以用来浏览文件的内容，不同的是 less 允许使用者往回卷动以浏览已经看过的部份，同时因为 less 并未在一开始就读入整个文件案，因此在遇上大型文件的开启时，会比一般的文书编辑器(如 vi)来的快速。

12、du:（Disk Usage 的缩写）

语法：du [参数选项] [dir-name]

说明：该命令逐级进入指定目录的每一个子目录并显示该目录占用文件系统数据块（1024 字节）的情况。若没有给出 dir-name，则对当前目录进行统计。

13、**df:（disk free 的缩写）**

语法：df [参数选项]

说明：df 命令可显示所有文件系统对 i 节点和磁盘块的使用情况，检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间，目前还剩下多少空间等信息。

14、find:（就是 find）

语法：find [搜索路径] [匹配表达式]

功能：在指定的路径下搜索指定的目录或文件。

15、grep:（Globally search a Regular Expression and Print 的缩写）

语法：grep [参数选项] [-e PATTERN | -f FILE] [FILE...]

说明：在文件中搜索匹配的行并输出，一般用来过滤先前结果，而避免显示太多不必要的信息。

16、mount:（就是 mount）

语法: mount [参数选项] 设备名 安装目录

说明:将某个文件系统挂载到某个目录上。当这个命令执行成功后，直到我们使用 umnount 将这个文件系统移除为止。

17、umount：（unmount 的缩写）

语法：umount [设备名|安装目录]

说明：用于卸载已安装的某个文件系统。

18、man：(manual 的缩写）

语法：man [参数选项] 帮助主题。

说明：man 实际上就是察看指令用法的 help，学习任何一种 UNIX 类的操作系统最重要的就是学会使用 man 这个辅助命令。man 是 manual(手册)的缩写字，它的说明非常的详细，建议记得一些基本用法就可以了。

19、who:（就是 who）

语法：who [参数选项][用户名]

说明：显示系统中有那些使用者正在上面，显示的资料包含了使用者 ID，使用的终端机，从那边连上来的，上线时间，呆滞时间，CPU 使用量，动作等等。

20、su：（Switch user 的缩写）

语法：su [参数选项] [用户名]

说明：用于切换用户身份，若没有指定用户名，则系统预设值为超级用户 root。

21、passwd:（password 的缩写）

语法：passwd [用户名]

说明：修改用户口令，其中用户名为需要修改口令的用户名。只有超级用户可以使用“passwd 用户名”修改其他用户的口令，普通用户只能用不带参数的 passwd 命令修改自己的口令。

22、tar:（tape archive 的缩写）

语法：tar [参数选项] 文件|目录

说明：从一个打包介质中拷贝文件或恢复文件。如果 files 是目录，则整个子目录都一起操作，参数不需在文件之前。

23、reboot:（就是 reboot）

语法：reboot

说明：终止系统并重新引导系统。

24、logout：（就是 logout）

语法：logout

说明：logout 命令用来使当前用户从系统中注销。如果这是你使用的注册到系统的唯一用户，那么将退出系统。

25、shutdown：（就是 shutdown）

语法：shutdown [参数选项] [时间] [警告信息]

说明：shutdown 会安全地将系统关机，该命令只能由超级用户使用。