

INSTALAÇÃO - RAJ

SERVIDOR



PROCEDIMENTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA RAJ

Instruções:

Este manual contem procedimentos de Instalação do Sistema RAJ referente aos Sistemas Operacional:

- ✓ Windows Server 2003 64 Bits
- ✓ Windows Server 2008 64 Bits
- ✓ Windows Server 2012 64 Bits
- ✓ Windows Server 2019 64 Bits

Antes de iniciar a instalação verifique se a maquina será servidor ou estação de trabalho (usuário), pois os procedimentos de instalação são diferentes.

Caso a estação de trabalho seja o servidor, todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o sistema operacional.



INSTALAÇÃO PARA O SERVIDOR

- Instalação e configuração do SQLSERVER é de responsabilidade da empresa;
- 2. Criar uma pasta no disco C:\ com nome "SYSTEM_RAJ"
- 3. Acesse o Painel de Controle\Firewall do Windows ao abrir execute os seguintes procedimentos:
 - Na aba Exceções/Adicionar Programa/Procurar, ao abrir o Explorer localize o SQL;
 - Faça o mesmo processo anterior, mas localize o Plug em C:\ SYSTEM_RAJ \EXE e acione abrir e após acione adicionar;
 - Ainda na aba Exceções, selecionar o Plug/Adicionar Porta e no campo NOME preencher com Plug. No campo NÚMERO deve-se colocar a porta que está no GRP.cfg, manter opção TCP.

OBS: No caso do Windows Server 2008, é aconselhável utilizar portas de valor quebrado, pois o Windows utiliza diversas portas de valor inteiro em seus processos o que pode gerar problemas, como por exemplo, de lentidão em relação ao funcionamento do sistema.

- **4.** Configure o PLUG para ser aberto automaticamente em "INICIAR/INICIALIZAR";
- 5. Na área de trabalho do servidor crie um atalho do RAJTOOLBAR (SYSTEM_RAJ\EXE). Em seguida clique com o botão direito sobre o mesmo e no campo "INICIAR EM" preencha com "C:\SYSTEM_RAJ\EXE";
- **6.** Reinicie o servidor, verifique se o PLUG foi executado corretamente. Em seguida execute o RAJTOOLBAR e acesse com usuário e senha para verificar se sistema esta sendo executado corretamente
- **7.** Após procedimentos acima, crie um atalho do RAJSTART na área de trabalho das (Estações):
 - Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho selecionar a opção novo atalho, procurar o Servidor, clicar na pasta SYSTEM_RAJ\EXE e selecionar o executável RajStart.exe.
 - Após criar o atalho clique com o botão direito → Propriedades e no campo "Iniciar em" colocar C:\SYSTEM_RAJ.



- 8. Reinicie a maquina e execute o RAJSTART como administrador. O melhor teste para se verificar a instalação é:
 - Consultar os Movimentos REALIZADOS ou PREVISTOS;
 - Gerar Relatório de FLUXO DE CAIXA.