

INSTALAÇÃO GBACK

INSTALAÇÃO GBACK

GBACK

Importante: Antes de iniciar a instalação e configuração do GBACK, verifique se a pasta RAJ contém uma pasta "**Backup**" com três pastas com horários já pré-definidos (08:00 / 12:00 / 17:00 horas). Os horários pré-definidos podem ser alterados.

- a) Caso a pasta "Backup" não exista, basta criar a mesma dentro da pasta RAJ com os horários desejados;
- **b)** Após realizar procedimentos acima, pode-se realizar a instalação e configuração do GBACK.
- Executar o aplicativo GBAKSchd.exe, localizado na pasta INSTALL\GBACK da RAJ.

2. Clicar em NOVO:

a) Aba Origem

- Informar no campo "Banco para Backup" o local do banco de dados;
- Nos campos
 - "Nome Usuário" preencher com SYSDBA e no;
 - "Senha" masterkey.

b) Aba Destino

- No campo "Pasta do Backup" informar o caminho da pasta Backup, que esta localizada dentro da pasta SYSTEM_RAJ no servidor, pois será dentro desta pasta onde deve ser salvo o Backup;
- Marcar a opção Zipar o arquivo de backup.

c) Aba Log

- Criar um arquivo TXT e salvar dentro da pasta onde será salvo o Backup para que o GBACK possa registrar todas as alterações ou erros encontrados durante á realização dos backups;
- Marcar a opção Criar arquivo de Log e informar no campo abaixo o local onde foi salvo o arquivo TXT.

Obs: Para localizar o arquivo é necessário mudar o tipo do arquivo procurado através de → All Files para que possa ser visualizado o arquivo TXT.

 O arquivo TXT deve estar em todas as pastas que iram armazenar o Backup criado pelo GBAK;

d) Aba Plano de Backup

- Marcar a opção "Ajuste Personalizado" e o numero de backups a preservar colocar para 100 em seguida clicar na opção "Ajuste Rápido".
- Para definir a "hora do Backup" clicar no primeiro campo para definir a hora e no segundo campo para definir os minutos.
- Selecionar os dias da semana que o GBACK deve realizar os backups.
- Após instalação o GBACK ficara localizado próximo ao relógio da maquina 16:24, para iniciar o GBACK basta clicar com o botão direito em cima do mesmo e selecionar a opção "Iniciar", após Iniciar o mesmo ficara da seguinte forma 16:27.
- Para que o GBACK se inicie junto ao Windows é necessário fazer o seguinte procedimento, clicar com o botão direito do mouse em cima do logo do GBACK , selecionar opções:
 - a) Campo "Caminho do GBACK" localizar o seguinte caminho:C:\Arquivos de programas\Firebird\Firebird_2_5\bin.

- b) Campo "Iniciar Scheduler como" deve estar como
- c) Campo "Modo Inicialização" deve estar como INICIAR AUTOMÁTICO.

e) Configurar Aba Target para FTP

- Em propriedades → Aba Target preencher os campos Para configuração Local:
 - Target: Clicar em Local;
 - Habilitar opção: Backup File;
 - Backup Folder Colocar: C:\System_Ra\BACKUP\07hs;
 - Mirror Backup Foldes; Não Preencher;
 - Habilitar Opção: Zip Backup file e Mirror to FTP Server;
- 2) Em propriedades → Aba Target preencher os campos Para configuração FTP:
 - Target: Clicar em FTP;
 - **Host:** ftp.rajweb.com.br
 - Port: 21
 - Username: rajbackup
 - Password: R@Jbkp2019!!



