

INSTALAÇÃO RAJ ESTAÇÃO DE TRABALHO

PROCEDIMENTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA RAJ

Instruções:

Este manual contem procedimentos de Instalação do Sistema RAJ referente aos Sistemas Operacional:

- ✓ Windows 7 64 Bits:
- ✓ Windows Server 2003 64 Bits:
- ✓ Windows Server 2008 64 Bits.

Antes de iniciar a instalação verifique se a maquina será servidor ou estação de trabalho (usuário), pois os procedimentos de instalação são diferentes.

Caso a estação de trabalho seja o servidor, todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o sistema operacional.

INSTALAÇÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO

- 1. Criar uma pasta no disco C:
 - Com nome: SYSTEM RAJ;
 - Copiar pasta INSTALL do Servidor;
- 2. Instalar o Firebird versão 3.0, manter as configurações padrões;
 - Habilitar a opção Instalação <u>Cliente</u>, quando se tratar de uma estação de trabalho;
- Instalar o BDE_Setup_V4, executando como administrador manter as configurações padrões;
- 4. Copiar a pasta INSTALL para um diretório local (Exemplo C:\SYSTEM_RAJ);
 - Abrir pasta INSTALL e Copiar todos os arquivos da pasta
 03 INSTALL F1 SPED NFES
 - Copiar todos os arquivos da pasta (dlls, ocx) para o Disco C → Windows
 - a. Para sistema x32 colocar na pasta: System32;
 - **b.** Para sistema x64 colocar na pasta **SysWOW64**;
 - Se for x64, na pasta SysWOW64 executar como administrador o arquivo "F1 SPED NFES.bat";
 - Se for x32, na pasta System32 executar como administrador o arquivo "F1 SPED NFES.bat";
 - Após executar o sistema apresentara 04 mensagens que devem estar confirmando a instalação das DLLS. Para fecha a tela do CM DOS basta clicar em alguma tecla (Exemplo: ENTER);

OBS: Caso acuse que já exista algum desses arquivos os substitua, se não for possível ignore e tente novamente apenas o arquivo que falhou.

- Instalar o RAJ PDF de acordo com sistema Operacional da estação de Trabalho.
- **6.** Após procedimentos acima, crie um atalho do **RAJSTART** na área de trabalho, basta:

- a) Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho selecionar a opção novo atalho, procurar o Servidor, clicar na pasta SYSTEM_RAJ\EXE e selecionar o executável RajStart.exe.
- b) Após criar o atalho clique com o botão direito → Propriedades e no campo "Iniciar em" colocar C:\SYSTEM_RAJ
- **7.** Reinicie a maquina e execute o RAJSTART como administrador. O melhor teste para se verificar a instalação é:
 - a) Consultar os Movimentos REALIZADOS ou PREVISTOS;
 - **b)** Gerar Relatório de FLUXO DE CAIXA.