LABORATORIUM PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA SIECI KOMPUTEROWYCH I

Data wykonania ćwiczenia:	04.10.2023
Rok studiów:	3
Semestr:	5
Grupa studencka:	2
Grupa laboratoryjna:	2В

Ćwiczenie nr. 1

Temat:

Osoby wykonujące ćwiczenia:

1. Igor Gawłowicz

Packet Tracer - Konfiguracja SSH

Część 1: Zabezpieczanie haseł

Używając linii komend na PC1, wykonaj Telnet do S1. Hasło do trybu EXEC użytkownika oraz trybu uprzywilejowanego EXEC to cisco.

```
C:\>TELNET 10.10.10.2
Trying 10.10.10.2 ... Open
User Access Verification
Password:
S1>enable
Password:
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
S1#disable
S1>exit
[Connection to 10.10.10.2 closed by foreign host]
C:\>TELNET 10.10.10.2
Trying 10.10.10.2 ...Open
User Access Verification
Password:
S1>enable
Password:
S1#show running-config
line con 0
line vty 0 4
 password cisco
 login
line vty 5 15
 password cisco
 login
S1(config)#service password-encryption
```

Część 2: Szyfrowanie komunikacji

Krok 1: Ustaw nazwę domeny IP i wygeneruj bezpieczne klucze.

```
S1(config)#ip domain-name netacad.pka
S1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.netacad.pka
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Krok 2: Stwórz użytkownika i zmień konfigurację linii VTY umożliwiając dostęp wyłącznie przez SSH.

```
S1(config)#ip domain-name netacad.pka
S1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.netacad.pka
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S1(config)#username administrator secret cisco
*Mar 1 8:1:50.889: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S1(config)#line vty 0 4
S1(config-line)#transport input ssh
S1(config-line)#login local
S1(config-line)#sit
S1(config)#ip ssh version 2
```

Krok 3: Sprawdź implementację SSH

```
C:\>telnet 10.10.10.2
Trying 10.10.10.2 ...Open

[Connection to 10.10.10.2 closed by foreign host]
```


Packet Tracer - Konfiguracja interfejsów routera


Część 1: Konfigurowanie adresowania IPv4 i weryfikacja połączeń

Krok 1: Przypisz adresy IPv4 do R1 i urządzeń w LAN.

```
R1>enable
Password:
R1#configure terminal
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 172.16.20.129 255.255.128
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```





Krok 2: Sprawdź łączność.

```
C:\>PING 172.16.20.138

Pinging 172.16.20.138 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.16.20.138: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 172.16.20.138: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.20.138: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.16.20.138: bytes=32 time=13ms TTL=127 Ping statistics for 172.16.20.138: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms C:\>ping 64.100.1.10

Pinging 64.100.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 64.100.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 64.100.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=126

Reply from 64.100.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 64.100.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 13ms, Average = 5ms
```


Część 2: Konfigurowanie adresowania IPv6 i weryfikacji łączności


Krok 1: Przypisz adresy IPv6 do R2 i urządzeń LAN.

```
R2>enable
Password:
R2#configure terminal

R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:c0de:12::1/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:c0de:13::1/64
R2(config-if)#no shutdown
```





Krok 2: Sprawdź łączność.


```
C:\>ping 2001:db8:c0de:12::a
Pinging 2001:db8:c0de:12::a with 32 bytes of data:
Reply from 2001:DB8:C0DE:12::A: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:C0DE:12::A: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:C0DE:12::A: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:C0DE:12::A: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for
2001:DB8:C0DE:12::A: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 13ms,
Average = 3ms C:\>ping 2001:db8:100:1::a
Pinging 2001:db8:100:1::a with 32 bytes of data:
Reply from 2001:DB8:100:1::A: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:100:1::A: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:100:1::A: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:100:1::A: bytes=32 time=4ms TTL=126
Ping statistics for 2001:DB8:100:1::A:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 15ms, Average = 9ms

Packet Tracer - Implementacja małej sieci

Część 1: Utworzenie topologii sieci



Część 2: Konfiguracja urządzeń

Krok 1: Skonfiguruj router.

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RTA
RTA(config)#enable secret Ciscoenpa55
RTA(config)#line console 0
RTA(config-line)#password Ciscolinepa55
RTA(config-line)#login
RTA(config-line)#exit
RTA(config)#line vty 0 4
RTA(config-line)#password Ciscolinepa55
RTA(config-line)#login
RTA(config-line)#exit
RTA(config)#service password-encryption
RTA(config)#banner motd $Message of the day$
RTA(config)#
```

```
RTA(config)#interface g0/0
RTA(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
RTA(config-if)#description Link to SW1
RTA(config-if)#no shutdown

RTA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up
RTA(config-if)#exit
RTA(config)#interface g0/1
RTA(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
RTA(config-if)#description Link to SW2
RTA(config-if)#no shutdown
RTA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up
RTA(config-if)#end
RTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RTA#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RTA#
```

Krok 2: Skonfiguruj przełączniki SW1 i SW2.

SW1

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#enable secret Ciscoenpa55
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password Ciscolinepa55
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password Ciscolinepa55
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#service password-encryption
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
```

```
SW1(config-if)#exit

SW1(config)#ip default-gateway 10.10.10.1

SW1(config)#end

SW1#copy running-config startup-config
```

SW2

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#enable secret Ciscoenpa55
SW2(config)#line console 0
SW2(config-line)#password Ciscolinepa55
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#line vty 0 4
SW2(config-line)#password Ciscolinepa55
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#service password-encryption
SW2(config)#interface vlan 1
SW2(config-if)#ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#ip default-gateway 10.10.20.1
SW2(config)#end
SW2#copy running-config startup-config
```