LABORATORIUM PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA SIECI KOMPUTEROWYCH II

Data wykonania ćwiczenia:	27.04.2023
Rok studiów:	3
Semestr:	6
Grupa studencka:	2
Grupa laboratoryjna:	2В

Ćwiczenie nr. 11

Temat: Packet Tracer - Użyj CDP do mapowania sieci / Packet Tracer - Użyj LLDP do mapowania sieci

Osoby wykonujące ćwiczenia:

1. Igor Gawłowicz

Katedra Informatyki i Automatyki

Packet Tracer - Użyj CDP do mapowania sieci

Starszy administrator sieci wymaga zmapowania sieci Remote Branch Office i odkrycia nazwy ostatnio zainstalowanego przełącznika, który nadal wymaga skonfigurowania adresu IP. Twoim zadaniem jest stworzenie mapy sieci oddziałów. Należy zarejestrować wszystkie nazwy urządzeń sieciowych, adresy IP i maski podsieci oraz fizyczne interfejsy łączące urządzenia sieciowe, a także nazwę przełącznika, który nie ma adresu IP.

Aby zmapować sieć, użyjesz protokołu SSH do zdalnego dostępu i protokołu Cisco Discovery Protocol (CDP) do wykrywania informacji o sąsiednich urządzeniach sieciowych. Ponieważ protokół CDP jest protokołem warstwy 2, może służyć do odnajdywania informacji o urządzeniach, które nie mają adresów IP. Zarejestrujesz zebrane informacje, aby uzupełnić tabelę adresowania i dostarczyć diagram topologii sieci zdalnych oddziałów.

Lokalne i zdalne administracyjne nazwy użytkowników i hasła to:

Sieć lokalna

Nazwa użytkownika: admin01

Hasło: S3cre7P@55

Remote Branch Office Network (Zdalna sieć oddziałów)

Nazwa użytkownika: branchadmin

Hasło: S3cre7P@55

Sure, here's the translation along with the commands in nice edited Markdown format:

Część 1: Użycie SSH do zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych

W Części 1, użyj komputera Admin-PC, aby zdalnie uzyskać dostęp do routera bramy Edge1. Następnie, z routera Edge1, użyj SSH, aby połączyć się z Oddziałem Zdalnym.

a. Na komputerze Admin-PC otwórz wiersz poleceń.

b. Zaloguj się przez SSH do routera bramy pod adresem 192.168.1.1, używając nazwy użytkownika admin01 i hasła S3cre7P@55.

```
PC> ssh -l admin01 192.168.1.1
Open
Password:
Edge1#
```

Uwaga: Zauważ, że jesteś od razu umieszczony w trybie privileged EXEC. Wynika to z tego, że konto użytkownika admin01 jest ustawione na poziom uprzywilejowania 15.

- c. Użyj polecenia show ip interface brief i show interfaces, aby udokumentować fizyczne interfejsy routera Edge1, adresy IP i maski podsieci w Tabeli Adresacji.
- d. Z routera Edge1 użyj SSH, aby uzyskać dostęp do Oddziału Zdalnego pod adresem 209.165.200.10 z nazwą użytkownika branchadmin i tym samym hasłem jak powyżej:

```
Edge1# ssh -l branchadmin 209.165.200.10
Open
Password:
Branch-Edge#
```

Po połączeniu się z Oddziałem Zdalnym, jaką wcześniej brakującą informację można teraz dodać do powyższej Tabeli Adresacji?

Nazwa routera Branch-Edge

Część 2: Użycie CDP do Odkrywania Sąsiednich Urządzeń

Jesteś teraz zdalnie połączony z routerem Branch-Edge. Używając CDP, zacznij szukać połączonych urządzeń sieciowych.

a. Wydaj polecenia show ip interface brief i show interfaces, aby udokumentować interfejsy sieciowe routera Branch-Edge, adresy IP i maski podsieci. Dodaj brakujące informacje do Tabeli Adresacji, aby zmapować sieć.

```
Branch-Edge# show ip interface brief
Branch-Edge# show interfaces
```

b. Bezpieczna praktyka zaleca uruchamianie CDP tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, więc CDP może wymagać włączenia. Użyj polecenia show cdp, aby wyświetlić jego status.

```
Branch-Edge# show cdp
% CDP is not enabled
```

c. Musisz włączyć CDP, ale dobrym pomysłem jest nadawanie informacji o CDP tylko wewnętrznym urządzeniom sieciowym, a nie zewnętrznym sieciom. Aby to zrobić, włącz protokół CDP, a następnie wyłącz CDP na interfejsie S0/0/1.

```
Branch-Edge# configure terminal
Branch-Edge(config)# cdp run
Branch-Edge(config)# interface s0/0/1
Branch-Edge(config-if)# no cdp enable
Branch-Edge(config-if)# exit
```

d. Wydaj polecenie show cdp neighbors, aby znaleźć sąsiednie urządzenia sieciowe.

Uwaga: CDP pokaże tylko podłączone urządzenia Cisco, które również używają CDP.

```
Branch-Edge# show cdp neighbors
```

Czy istnieje sąsiednie urządzenie sieciowe? Jaki jest to rodzaj urządzenia? Jak się nazywa? Do jakiego interfejsu jest podłączone? Czy adres IP urządzenia jest podany? Zapisz te informacje w Tabeli Adresacji.

Uwaga: Może potrwać chwilę, zanim aktualizacje CDP zostaną odebrane. Jeśli nie zobaczysz żadnego wyniku polecenia, kilkakrotnie naciśnij przycisk Fast Forward Time.

Jest to router. Nazywa się Branch-Firewall i jest podłączony do interfejsu G0/0. Adres IP urządzenia nie jest podany.

e. Aby znaleźć adres IP sąsiedniego urządzenia, użyj polecenia show cdp neighbors detail i zapisz adres IP:

```
Branch-Edge# show cdp neighbors detail
```

Oprócz adresu IP sąsiedniego urządzenia, jakie inne potencjalnie wrażliwe informacje są wymienione?

Wersja oprogramowania IOS sąsiedniego urządzenia. Może to być potencjalna podatność na zagrożenia, jeśli jest znana przez atakującego.

f. Teraz, gdy znasz adres IP sąsiedniego urządzenia, połącz się z nim za pomocą SSH, aby odkryć inne urządzenia, które mogą być jego sąsiadami.

Uwaga: Aby połączyć się za pomocą SSH, użyj tego samego nazwy użytkownika i hasła jak dla Oddziału Zdalnego.

```
Branch-Edge# ssh -l branchadmin <adres_ip_urządzenia_sąsiedniego>
Branch-Edge# ssh -l branchadmin 192.168.3.253
```

Po pomyślnym połączeniu się za pomocą SSH, jak wygląda znak zachęty?

g. Jesteś zdalnie połączony z kolejnym sąsiadem. Użyj polecenia show cdp neighbors i show cdp neighbors detail, aby odkryć inne podłączone urządzenia sąsiednie.

Jakie rodzaje urządzeń sieciowych sąsiadują z tym urządzeniem? Zapisz nowo odkryte urządzenia w Tabeli Adresacji. Włącz ich nazwę hosta, interfejsy i adresy IP.

Router (Branch-Edge) i przełącznik (sw-br-floor2). Przełą


cznik sw-br-floor2 to nowo odkryte urządzenie znajdujące się pod adresem 192.168.4.132 na interfejsie G0/1.

h. Kontynuuj odkrywanie nowych urządzeń sieciowych za pomocą SSH i polecenia show CDP. Ostatecznie dotrzesz do końca sieci i nie będzie więcej urządzeń do odkrycia.

Jaka jest nazwa przełącznika, który nie ma adresu IP w sieci?

sw-br-floor1

i. Narysuj topologię sieci Oddziału Zdalnego, korzystając z informacji, które udało ci się zdobyć za pomocą CDP.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Local Interface and Connected Neighbor
Edge1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	G0/1 – S1
	S0/0/0	209.165.200.5	255.255.255.252	S0/0/0 – ISP
Branch-Edge	S0/0/1	209.165.200.10	255.255.255.252	S0/0/1 – ISP
	G0/0	192.168.3.249	255.255.255.248	G0/0 – Branch-Firewall
Branch- Firewall	G0/0	192.168.3.253	255.255.255.248	G0/0 – Branch-Edge
	G0/1	192.168.4.129	255.255.255.128	G0/1 – sw-br-floor2
sw-br-floor1	G0/1			G0/1 – sw-br-floor3
	G0/2			G0/2 – sw-br-floor2
sw-br-floor2	G0/1			G0/1 – Branch-Firewall
	G0/2			G0/2 – sw-br-floor1
-				

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Local Interface and Connected Neighbor
	F0/24			F0/24 – sw-br-floor3
	SVI	192.168.4.132	255.255.255.128	
sw-br-floor3	F0/24			F0/24 – sw-br-floor2
	G0/1			G0/1 – sw-br-floor1
	SVI	192.168.4.133	255.255.255.128	

Packet Tracer - Użyj LLDP do mapowania sieci

Starszy administrator sieci wymaga zmapowania sieci zdalnego oddziału i odnalezienia informacji o wszystkich urządzeniach w sieci. Należy zarejestrować wszystkie nazwy urządzeń sieciowych, adresy IP i maski podsieci oraz fizyczne interfejsy łączące urządzenia sieciowe.

Aby zmapować sieć, użyjesz protokołu SSH do zdalnego dostępu i protokołu Link Layer Discovery Protocol (LLDP) do wykrywania informacji o sąsiednich urządzeniach sieciowych. Ponieważ LLDP jest protokołem warstwy 2, można go używać do wykrywania informacji o urządzeniach, które nie mają łączności w warstwie 3. Zarejestrujesz informacje, które zgromadzisz w celu uzupełnienia tabeli adresowania i dostarczenia diagramu topologii sieci zdalnych oddziałów.

Będziesz potrzebować adresu IP zdalnego oddziału, czyli 209.165.200.10. Lokalne i zdalne administracyjne nazwy użytkowników i hasła to:

Sieć lokalna

Nazwa użytkownika: admin01

Hasło: S3cre7P@55

Remote Branch Office Network (Zdalna sieć oddziałów)

Nazwa użytkownika: RBOadmin

Hasło: S3cre7P@55

Część 1: Użycie SSH do zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych

W Części 1, użyjesz komputera Admin-PC, aby zdalnie uzyskać dostęp do routera bramy Edge. Następnie, z routera Edge użyjesz SSH, aby połączyć się z Oddziałem Zdalnym RBO.

- a. Na komputerze Admin-PC otwórz wiersz poleceń.
- b. Zaloguj się przez SSH do routera bramy pod adresem 192.168.1.1, używając nazwy użytkownika admin01 i hasła S3cre7P@55.

```
PC> ssh -l admin01 192.168.1.1
Open
Password:
Edge#
```

Uwaga: Zauważ, że jesteś od razu umieszczony w trybie privileged EXEC. Wynika to z tego, że konto użytkownika admin01 jest ustawione na poziom uprzywilejowania 15.

c. Router Edge wcześniej został skonfigurowany do korzystania z CDP. Przełącznik S1 został już skonfigurowany do korzystania z LLDP. Wydaj polecenie show cdp, aby zweryfikować, czy CDP jest obecnie aktywne. Wyłącz CDP, wydając następujące polecenie:

```
Edge(config)# no cdp run
```

d. LLDP może być skonfigurowany zarówno do nadawania, jak i odbierania na konkretnym interfejsie. Skonfiguruj Edge tak, aby otrzymywał komunikaty LLDP od S1, ale nie wysyłał komunikatów do S1 ze względów bezpieczeństwa. Włącz LLDP.

```
Edge(config)# lldp run
Edge(config)# int g0/0
Edge(config-if)# no lldp transmit
Edge(config-if)# exit
```

- e. Użyj polecenia show 11dp neighbors, aby zweryfikować, czy Edge odbiera komunikaty od S1.
- f. Połącz się z S1 za pomocą SSH z routera Edge, korzystając z danych uwierzytelniających admin01. Wydaj polecenie show 11dp neighbors. Zauważ, że S1 nie otrzymał informacji od Edge.

```
Edge# ssh -l admin01 192.168.1.2
Password:
S1> show lldp neighbors
S1> exit
```

g. Zakończ połączenie z S1, aby powrócić do wiersza polecenia routera Edge. Użyj polecenia show ip interface brief i show interfaces, aby udokumentować fizyczne interfejsy routera Edge, adresy IP i maski podsieci w Tabeli Adresacji.

```
Edge# show ip interface brief
Edge# show interfaces
```

h. Z sesji z routerem Edge, połącz się przez SSH z Oddziałem Zdalnym RBO pod adresem 209.165.200.10 z nazwą użytkownika RBOadmin i tym samym hasłem, które zostało użyte dla admin01.

```
Edge# ssh -l RBOadmin 209.165.200.10
Password:
RBO-Edge#
```

Po połączeniu się z Oddziałem Zdalnym RBO pod adresem 209.165.200.10, jaką wcześniej brakującą informację można teraz dodać do Tabeli Adresacji powyżej?

Nazwa routera RBO-Edge

Część 2: Użycie LLDP do Odkrywania Sąsiednich Urządzeń

Jesteś teraz zdalnie połączony z routerem RBO-Edge. Używając LLDP, zacznij szukać połączonych urządzeń sieciowych.

- a. Wydaj polecenia show ip interface brief i show interfaces, aby udokumentować interfejsy sieciowe routera RBO-Edge, adresy IP i maski podsieci. Dodaj brakujące informacje do Tabeli Adresacji.
- b. Bezpieczna praktyka zaleca uruchamianie LLDP tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, więc LLDP może wymagać włączenia. Użyj polecenia show 11dp, aby sprawdzić jego status.

```
RBO-Edge# show lldp
% LLDP is not enabled
```

c. Musisz włączyć LLDP, ale dobrym pomysłem jest wysyłanie informacji LLDP tylko do wewnętrznych urządzeń sieciowych, a nie do zewnętrznych sieci. Odkryj, który interfejs jest podłączony do Internetu, wydając polecenie show ip interface brief. Włącz protokół LLDP i całkowicie wyłącz LLDP na interfejsie, który jest podłączony do Internetu.

```
RBO-Edge# configure terminal
RBO-Edge(config)# lldp run
RBO-Edge(config)# interface g0/0
RBO-Edge(config-if)# no lldp transmit
RBO-Edge(config-if)# no lldp receive
RBO-Edge(config-if)# exit
```

d. Wydaj polecenie show 11dp neighbors, aby znaleźć jakiekolwiek sąsiednie urządzenia sieciowe.

Uwaga: LLDP pokaże tylko połączone urządzenia, które również korzystają z LLDP.

```
RBO-Edge# show lldp neighbors
```

Czy istnieje sąsiednie urządzenie sieciowe? Jaki jest to rodzaj urządzenia? Jak się nazywa? Do jakiego interfejsu jest podłączone? Czy adres IP urządzenia jest wymieniony? Zapisz te informacje w Tabeli Adresacji.

e. Użyj polecenia show ip route, aby określić adres urządzenia, które znalazłeś za pomocą polecenia show 11dp neighbors. Na podstawie informacji dostarczonych o lokalnym adresie w tabeli routingu i długości prefiksu sieci użyj tych informacji do określenia adresu sąsiada.

f. Aby znaleźć dodatkowe informacje o sąsiednim urządzeniu, użyj polecenia show 11dp neighbors detail:

```
RBO-Edge# show lldp neighbors detail
```

Jakie inne potencjalnie wrażliwe informacje są wymienione?

Wersja oprogramowania IOS sąsiedniego urządzenia.

g. Połącz się ze sąsiadującym urządzeniem za pomocą SSH, aby odkryć inne urządzenia, które mogą być jego sąsiadami.

Uwaga: Aby połączyć się za pomocą SSH, użyj tych samych danych uwierzytelniających, które zostały użyte dla Oddziału Zdalnego RBO.

```
RBO-Edge# ssh -l RBOadmin <adres IP urządzenia sąsiada>
RBO-Edge# ssh -l RBOadmin 192.168.3.250
```

Po pomyślnym połączeniu się za pomocą SSH, co pokazuje wiersz poleceń?

RBO-Firewall#

h. Jesteś zdalnie połączony z następnym sąsiadem. Użyj polecenia show 11dp neighbors oraz show 11dp neighbors detail, aby odkryć inne połączone urządzenia sąsiednie.

Jakie rodzaje urządzeń sieciowych sąsiedzą z tym urządzeniem? Zapisz wszystkie nowo odkryte urządzenia w Tabeli Adresacji. Włącz ich nazwy, interfejsy i adresy IP.

Router (RBO-Edge) i przełącznik (sw-rbo1). Przełącznik sw-rbo1 to nowo odkryte urządzenie pod adresem 192.168.4.131 na interfejsie G0/1.

i. Połącz się ze SVI pod adresem 192.168.4.131 za pomocą SSH i danych uwierzytelniających używanych wcześniej. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło enable secret, użyj tego samego hasła, które zostało użyte dla

RBOAdmin. Użyj polecenia show 11dp neighbors oraz show 11dp neighbors detail, aby odkryć inne połączone urządzenia sąsiednie.

Jakie rodzaje urządzeń sieciowych sąsiedzą z tym urządzeniem? Zapisz wszystkie nowo odkryte urządzenia w Tabeli Adresacji. Włącz ich nazwy, interfejsy i adresy IP.

Router (RBO-Firewall), przełącznik (sw-rbo2). Przełącznik sw-rbo2 to nowo odkryte urządzenie na interfejsie G0/2.

Dodaj nazwę nowo odkrytego urządzenia obok wpisu SVI dla adresu 192.168.4.132.

j. Połącz się ze SVI pod adresem 192.168.4.133 za pomocą SSH i danych uwierzytelniających używanych wcześniej. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło enable secret, użyj tego samego hasła, które zostało użyte dla RBOAdmin. Wydaj polecenie show 11dp, powinieneś otrzymać komunikat:


% LLDP is not enabled

Włącz LLDP globalnie zgodnie z krokiem C. Nie ma potrzeby konfigurowania opcji transmitowania ani odbierania, ponieważ są one domyślnie włączone. Użyj polecenia show 11dp neighbors oraz show 11dp neighbors detail, aby odkryć inne połączone urządzenia sąsiednie.

Jakie rodzaje urządzeń sieciowych sąsiedzą z tym urządzeniem? Zapisz wszystkie nowo odkryte urządzenia w Tabeli Adresacji. Włącz ich nazwy, interfejsy i adresy IP. Może być korzystne ponowne połączenie z wcześniej odkrytymi urządzeniami, aby wyświetlić sąsiadów jeszcze raz i uzupełnić całą tabelę adresów teraz, gdy wszystkie urządzenia są skonfigurowane dla LLDP.

Przełącznik (sw-rbo1), który jest podłączony do Fa0/24, przełącznik (sw-rbo2), który jest podłączony do G0/1.

k. Narysuj topologię sieci Oddziału Zdalnego RBO, korzystając z informacji, które udało ci się zgromadzić za pomocą LLDP.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Neighbor
Edge	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	G0/1 – S1
	S0/0/0	209.165.200.5	255.255.255.252	S0/0/0 – ISP
S1	SVI	192.168.1.2	255.255.255.0	

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Local Interface and Connected Neighbor
RBO-Edge	G0/0	209.165.200.10	255.255.255.252	G0/0 – ISP
	G0/1	192.168.3.249	255.255.255.252	G0/0 – RBO-Firewall
RBO- Firewall	G0/0	192.168.3.250	255.255.255.252	G0/0 – RBO-Edge
	G0/1	192.168.4.129	255.255.255.128	G0/1 – sw-rbo1
sw-rbo1	SVI	192.168.4.131	255.255.255.128	blank
	G0/1	N/A	N/A	G0/1 – RBO-Firewall
	G0/2	N/A	N/A	G0/2 – sw-rbo2
	F0/24	N/A	N/A	F0/24 – sw-rbo3
sw-rbo2	SVI	192.168.4.132	255.255.255.128	
	G0/1	N/A	N/A	G0/1 – sw-rbo3
	G0/2	N/A	N/A	G0/2 – sw-rbo1
sw-rbo3	SVI	192.168.4.133	255.255.255.128	LLDP not active
	F0/24	N/A	N/A	F0/24 – sw-rbo1
	G0/1	N/A	N/A	G0/1 – sw-rbo2