

Thiết Kế Các Trạng Thái Tĩnh (UI States) Cho Nút “Thanh Toán”

PHẦN 1: BÁO CÁO PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA UI STATES

1. Bản thiết kế UI Design cần có nhiều trạng thái tĩnh (UI States) trước khi làm Prototype vì:

- **Là nguyên liệu để nối dây Prototype:** Prototype về chất là việc tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các trạng thái tĩnh khi có sự kiện (click, hover, submit). Nếu không vẽ sẵn các UI States riêng biệt (Disabled, Default, Loading), Designer sẽ không có đối tượng tĩnh nào trên canvas để thiết lập các hành vi tương tác.
- **Đảm bảo tính chính xác khi Handoff cho Developer:** Lập trình viên cần các thông số cụ thể của từng trạng thái để cấu hình logic component trong code. Nếu thiếu bản vẽ tĩnh, Developer sẽ phải tự suy đoán giao diện, dẫn đến sai lệch so với thiết kế tổng thể.
- **Cung cấp phản hồi thị giác cho người dùng:** Giúp người dùng ngay lập tức nhận biết hệ thống đang ở trạng thái nào mà không cần phải đoán, từ đó giảm thiểu tải nhận thức.

2. Sự nhầm lẫn của Tester hoặc Khách hàng nếu chỉ dùng nút bấm luôn sáng màu (Default) để nối Prototype

Nếu nút "Thanh toán" luôn giữ trạng thái sáng màu (Default) ngay cả khi form thông tin thẻ đang trống thì sẽ có những hậu quả như:

- **Hiểu lầm là lỗi giao diện/hệ thống:** Khi chưa nhập thông tin mà nút vẫn sáng, Tester sẽ ngỡ rằng tính năng validation (kiểm tra dữ liệu) bị lỗi. Khi họ click vào mà không thấy hệ thống phản hồi

hoặc báo lỗi bất ngờ, họ sẽ đánh giá ứng dụng bị đơ hoặc hoạt động không ổn định.

- **Gây ra hành vi thao tác sai:** Trạng thái sáng màu kích thích người dùng bấm nút ngay lập tức. Việc này khiến luồng trải nghiệm thanh toán liên tục bị đứt đoạn do phải dừng lại sửa lỗi điền thiếu thông tin.
- **Gửi trùng giao dịch do không biết hệ thống đang xử lý:** Sau khi bấm thanh toán, nếu nút không chuyển sang trạng thái Loading mà vẫn giữ nguyên màu sáng, người dùng sẽ tưởng bấm chưa ăn. Họ sẽ có xu hướng **click liên tục nhiều lần**, gây nguy cơ gửi trùng đơn hàng hoặc tạo các yêu cầu dư thừa lên hệ thống backend.

PHẦN 2: BẢN VẼ TĨNH TRÊN FIGMA

Trạng thái Dissabled:

MÀN HÌNH THANH TOÁN

TÓM TẮT ĐƠN HÀNG

- Sản phẩm 1: 500.000 đ
- Sản phẩm 2: 300.000 đ

Tổng tiền: 800.000 đ

THÔNG TIN THẺ

Số thẻ

Nhập số thẻ...

THANH TOÁN

* Nút mờ nhạt (Disabled) vì chưa nhập thông tin thẻ *

Trạng thái Default:

MÀN HÌNH THANH TOÁN

TÓM TẮT ĐƠN HÀNG

- Sản phẩm 1: 500.000 đ
- Sản phẩm 2: 300.000 đ

Tổng tiền: 800.000 đ

THÔNG TIN THẺ

Số thẻ

4242 4242 4242 4242

THANH TOÁN

* Nút sáng màu (Default) — sẵn sàng thanh toán *

Trạng thái Loading:

MÀN HÌNH THANH TOÁN

TÓM TẮT ĐƠN HÀNG

- Sản phẩm 1: 500.000 đ
- Sản phẩm 2: 300.000 đ

Tổng tiền: 800.000 đ

THÔNG TIN THẺ

Số thẻ

4242 4242 4242 4242

 ĐANG XỬ LÝ...

* Đang xử lý giao dịch (Loading)... *