

F1 25

F1 versenymérnök

Teljes körű telepítési útmutató az F1 25 telemetria
kapcsolathoz

VERZIÓ • 2026.05.09



Támogassa a projektet

01 Bevezetés

Az F1 Race Engineer egy valós idejű, hangalapú versenymérnök-asszisztens, amelyet az F1 24-25 szimulátorhoz és a versenybajnokság versenyzéséhez terveztek.

- Automatikus boxutca-figyelmeztetés
- Időjárási riasztások
- Taktikai ajánlások
- angol hangkommunikáció
- Fanatec / Logitech beállítási támogatás

02 Rendszerkövetelmények

- **PC:** Windows 10/11, minimum 4 GB RAM, .NET Framework v4.8+
- **F1 25 játék:** Telepített, aktuális verzió (Steam/EA Play)
- **Kapcsolat:** Ethernet vagy WiFi
- **Logitech / Fanatec:** Opcionális


03 F1 25 Telemetria beállítás

A telemetria adatokat az F1 25 UDP-n keresztül küldi az F1 versenymérnökének.


BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK	JEGYZET
UDP telemetria	On	KÍVÁNT!
UDP port	20777	Standard port
UDP küldési sebesség	60 Hz	Ajánlott
UDP formátum	2025	F1 25 formátum



F1 25 UDP telemetria beállítások



Electron GUI – PC IP-cím megjelenítése



Licenc aktiválása

04 A program indítása és a licenc aktiválása

A. A FUTTATHATÓ FÁJL INDÍTÁSA


Futtassa az F1_RaceEngineer.exe fájlt, vagy használja az asztali parancsikont.

B. LICENC AKTIVÁLÁSA

- 1. lehetőség: Próbaidőszak** – 14 napos ingyenes próbaverzió
- 2. lehetőség: Licenckulcs** — E-mail: f1zeropointracing@gmail.com
- 3. lehetőség: Már van kulcsa** – illessze be az aktiválási mezőbe

C. FŐMENÜ (SIKERES AKTIVÁLÁS UTÁN)

- PC IP: automatikusan megjelenik
- UDP állapot: **LISTENING (20777)**
- Engedély: X nap van hátra
- Műszerfal gomb: **localhost:5000**



F1 25 Telemetriaai beállítások

D. VERSENY RAJTJA


- 1. Indítás F1 25 (telemetria bekapcsolva)
- 2. A program automatikusan csatlakozik az adatokhoz
- 3. Az irányítópult valós idejű adatokat jelenít meg

05 Első bevezetés — Bevezetés és beállítás

Az alkalmazás egy bevezető képernyővel indul, amelyen látható az IP-címed, és egy link a PDF útmutatóhoz.

FELADAT	AHOL?
Írd be az IP-címet az F1 25 billentyűbe	F1 25 Beállítások → Telemetria
UDP port: 20777	F1 25 Beállítások → Telemetria
UDP formátum: 2025	F1 25 Beállítások → Telemetria
Indíts el egy versenyt	F1 25

06 Irányítópult alapjai



Irányítópult – teljes felhasználói felület áttekintése

Fő részek:

- **Versenyadatok (felül):** Kör, helyezés, rés, gumiabroncs, üzemanyag
- **Stratégia (középen):** Botstratégia, időjárás, boxablak
- **Radar (jobbra):** Autók elöl/hátul, ERS, DRS
- **Hangnapló (alul):** Legutóbbi üzenetek

07 Alapvető funkciók — Üzenethivatkozás

Pitt tanács: "Most dobj!" | "Alulvágj!" | "Túlvágj!"

Időjárás: "Esik az eső!" | "Esik az eső!" | "Szárad a pálya"

Gumiabroncs-kezelés: "Hideg gumiabroncsok" | "Meleg gumiabroncsok" | "Kerékszakadás!"

Taktikai: „DRS közeledik” | „Szennyezett levegő” | „Utolsó körök”

Biztonság: "Kék zászló" | "Biztonsági autó" | "Sérülés" | "Büntetés"

08 Hibaelhárítás

UDP offline: Ellenőrizd, hogy az UDP BE van-e kapcsolva az F1 25-ben, valamint az IP és port értékeket. Engedélyezi a tűzfal a 20777-es portot?

Nincs hangkimenet: Hang engedélyezve? PC hang be van kapcsolva? Internet elérhető? Próbálja ki a Teszt gombot.

Az irányítópult nem nyílik meg: Fut a program? Foglalt a port? Próbálja ki a következőt `localhost:5001`: .

Program összeomlik: Elég RAM? Csökkentsd az F1 25 telemetriát 60 Hz-ről 20 Hz-re.

Licenc hiba: Internet elérhető? A számítógép órája helyes? Ügyfélszolgálat: f1zeropointracing@gmail.com

Használatban lévő UDP port: CMD: `netstat -ano | find ":20777"` → zárja be az ütköző folyamatot.

F1 versenymérnök © 2026 ZeroPoint Racing

Támogatás: f1zeropointracing@gmail.com

GitHub: github.com/ZeroPointRace/F1-Race-engineer

Támogassa a projektet: buymeacoffee.com/zeropointrace