Amaury Chasline

Zineddine Hadjab

Projet IUTO Partie Imprimante




Changer le nom du serveur et le groupe :

Avant de faire cela, vous devez "sysprep" votre serveur. Le chemin à suivre dans le disque local (C) : \system32\sysprep.

Le nouveau nom du serveur doit être "SRV-IMP".

Dans cette interface, on changera d'abord le nom puis le groupe de travail. (il faudra redémarrer à chaque fois)

Connectez-vous avec votre utilisateur.



Voici le résultat final:




Procédure pour changement IP d'une imprimante (HP LaserJet 4250n) :


- Appuyer sur "Menu"
- Appuyer sur "Configuration Périphérique"
- Appuyer sur "E/S"

- Appuyer sur "Menu JetDirect Intégré"
- Appuyer sur "TCP/IP"
- Appuyer sur "Paramètres manuels"
- Appuyer sur "Adresse IP" puis renseigner l'adresse IP correspondante
- Appuyer sur "Masque de sous-réseau" puis renseigner le masque correspondant
- Appuyer sur "Passerelle par défaut" puis renseigner la passerelle correspondante


Création du serveur d'imprimante, cliquer dans "gérer" puis "ajouter des rôles et fonctionnalités".




Cliquer sur "serveur d'impression"




Pour la configuration de l'imprimantes, cliquer sur "outils" et "gestion de l'impression"




Faites clique droite puis "ajouter un port":



Cliquer sur "standard TCP/IP Port":




Cette fenêtre doit s'ouvrir avec paramètre déjà enregistrer :




Le port de l'imprimante se retrouve ici :


Nom du port	Description du		Nom de l'imprimante
172.20.5.220	Port TCP/IP sta	Écrire	
III COM1.	Dark land	É-iii-	

On ajoute l'imprimante :




Sélectionner "ajouter une nouvelle imprimante vie un port existant":







Voici la bonne imprimante à prendre : "HP LaserJet 4250 PCL6 Class Driver"




Voici la conclusion à donner :




Il faut maintenant le mettre dans l'AD:



Aller dans l'AD, pour créer une GPO:




Ecrire le nom "imprimantes" comme l'image si dessous.




Cette fenêtre s'ouvre:

Il faut aller dans "préférences" puis "Paramètres du Panneaux" puis "Imprimantes"



Aller dans le carré blanc et faites clic droit puis "nouveau":




Cette fenêtre s'ouvre, vous devrez mettre dans "chemin partage" puis


"nom du serveur de l'imprimante \nom de l'imprimante"

Ex:\\SVR-IMP\ITUO5-IMP


A chaque changement penser à cliquer sur le bouton "appliquer".




Dans le commun, cliquer sur "Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur)"



Dans l'onglet général, cliquer sur les trois petits points :




Cliquer sur votre imprimante en bas, sur cette image:




Mettre à jour les GPO dans le serveur :


```
C:\Users\amaury>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Aller dans le "panneau de configuration" puis "périphériques et matériels" puis "ajouter une imprimante" normalement vous devrez apercevoir votre nouvelle imprimante.






On peut maintenant voir que l'imprimante est bien prise en compte.




Teste sur un utilisateur, pour savoir si l'imprimante est bien prise en compte.

Donc je vais dans le "panneau de configuration" puis "périphériques et matériels".


On aperçoit que l'imprimante est bien prise en compte :






Création d'une imprimante (fictif) avec adresse IP:

Dans "gestion de l'impression", fait un clic droit sur "imprimantes" et cliquer sur "Ajouter une imprimante".




Cliquer sur "suivants":




Sélectionner le type de périphériques et prendre "Périphériques TCP/IP"

Ajouter votre adresse IP que vous souhaitez mettre:




Le chargement durera un peu de temps.


Sélectionner un type de périphériques standard, nous prendrons "HP Jet Direct":




Cliquer sur "suivant":




Dans "nom de l'imprimante" et "nom de partage" mettez le nom de l'imprimante.



Une page résumera vos modifications:



Cliquer sur "Imprimer une page de test" puis "terminer":



On peut apercevoir que notre imprimante vient d'être installé : (bandeau bleu)

