

第一步：

MySQL 5.7 的安装


安装 MySQL 需要首先配置包管理器信息，然后再进行安装。本课程选择的是 5.7 版本（注意不要安装 8.0 或者更高级的版本！）

下载和安装 mysql-apt-config 然后选择 mysql 安装选项

```
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.22-1_all.deb
```

也可以从本地服务器当中下载到 Linux 中

```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.22-1_all.deb
```



进入上述界面以后使用上下方向键和 enter 键控制选项，使得 MySQL 服务端的版本是 5.7，所有选项如上图所示。

第二步：

更新软件库


sudo apt update 这一步一定要记得做

第三步：

安装 mysql 服务器


sudo apt install mysql-server

安装过程中，会弹出设置 **root** 用户的密码和选择加密方式的窗口。（重要，密码一定要记住，不用太复杂）**密码一定要输入**




确认第一次输入的密码

如果出现了加密模式的选择



选择加密方式的时候，选择第二项。



第四步:

ps -elf|grep mysql 看 mysqld 进程是否存在

安装完成后测试登录

```
mysql -u root -p
```

输入密码后，如果登录成功，则成功安装。

输入 exit 或者 quit 退出，测试登录成功即可，如果没学过数据库，不要输入任何命令。

ubuntu18.04 首次登录 mysql 未设置密码 或忘记密码解决方法

https://blog.csdn.net/qq_38737992/article/details/81090373

Ubuntu18.04 彻底删除 MySQL 数据库

<https://blog.csdn.net/iehadoop/article/details/82961264>

无论安装的是 5.7 还是 8.0 都可以直接使用

修改 mysql 配置使其能够远程连接

8.0 设置支持远程连接

```
mysql -u root -p
use mysql;
select host,user from user; 看一下原有的配置
update user set host='%' where user='root';
flush privileges;
```

Mysql5.7 设置远程连接

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'password'
WITH GRANT OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```