

Ubuntu18.04配置Ip地址、网关、DNS



MiracleJQ

关注

赞赏支持

Ubuntu18.04配置Ip地址、网关、DNS



MiracleJQ 关注

0.07 2019.05.22 20:24:08 字数 285 阅读 15,128

一、查看各项信息，IP、网关、DNS

1. 查看IP：

```
ifconfig
```

2. 查看网关

```
netstat -rn 或 route -n
```

3. 查看DNS

```
cat /etc/resolv.conf
```

二、配置IP、网关、DNS

1. 使用ifupdown配置网络

1) 如果要使用之前的方式配置网络，需要重新安装ifupdown:

```
sudo apt install ifupdown
```

2) 修改配置文件/etc/network/interfaces:

配置文件修改如下：

```
1 | iface ens160 inet static
2 | address 210.72.92.25
3 | gateway 210.72.92.254
4 | netmask 255.255.255.0
5 | dns-nameservers 8.8.8.8
```

3) 重启网络服务使配置生效

```
sudo services network restart
```

4) 修改DNS

打开/etc/resolv.conf

```
sudo vim /etc/resolv.conf
```

重启服务生效：

```
sudo /etc/init.d/resolvconf restart #使DNS生效
```

2. 使用netplan配置网络（推荐）

1) 配置IP及网关

推荐阅读

Docker可视化：Portainer中文版
阅读 2,225ROS 实践
阅读 48sentinel集成与sentinel配置持久化到
nacos
阅读 609docker容器间的IPC通信
阅读 449MySQL数据实时同步到ES或者HBase
阅读 2,152

写下你的评论...

评论0

赞1

...

Ubuntu18.04配置Ip地址、网关、DNS

MiracleJQ

关注

赞赏支持

```
sudo vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

配置文件修改如下：

```
1 network:
2   renderer: NetworkManager
3   ethernets:
4     enp0s31f6:
5       addresses: [210.72.92.28/24] # IP及掩码
6       gateway4: 210.72.92.254 # 网关
7       dhcp4: false
8       optional: true
9       nameservers:
10        addresses: [192.168.18.2, 114.114.114.114]
11   version: 2
```

这里把DNS和ipv4地址配置在一个文件里了，不用再修改/etc/resolv.conf 文件。

重启网络服务使配置生效

```
1 sudo netplan apply
2 ip addr list
```

1人点赞 >



Linux使用



更多精彩内容下载简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下

MiracleJQ

总资产13 (约0.86元) 共写了32.9W字 获得452个赞 共276个粉丝

关注

写下你的评论...

全部评论 0 只看作者

按时间倒序 按时间正序



推荐阅读

- Docker可视化^{管理}：Portainer中文版
阅读 2,225
- ROS 实践
阅读 48
- sentinel集成与sentinel配置持久化到nacos
阅读 609
- docker容器间的IPC通信
阅读 449
- MySQL数据实时同步到ES或者HBase
阅读 2,152