

Download Ubuntu Desktop

Ubuntu 18.04.2 LTS

Download the latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years, until April 2023, of free security and maintenance updates, guaranteed.

[Ubuntu 18.04 LTS release notes](#)

Recommended system requirements:

- ✓ 2 GHz dual core processor or better
- ✓ 2 GB system memory
- ✓ 25 GB of free hard drive space
- ✓ Either a DVD drive or a USB port for the installer media
- ✓ Internet access is helpful

Download

For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors, and past releases [see our alternative downloads](#).


https://blog.csdn.net/Elio_LosEr

二、安装VMware



https://blog.csdn.net/Elio_LosEr

下一步、更改安装路径





取消这两个选项



下一步、安装

许可证(密钥 (<https://blog.csdn.net/kdongyi/article/details/82900243>))



三、安装虚拟机


打开VMware，创建新的虚拟机，选择自定义



下一步



下一步，选择 稍后安装操作系统



下一步，选择Linux，版本下拉选择Ubuntu 64



下一步，选择安装位置



下一步，填写处理器数量和内核数量



下一步，选择内存



下一步，设置网络方式

新建虚拟机向导



网络类型

要添加哪类网络？

网络连接

- ☐ 使用桥接网络(R)
为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。
- ☒ 使用网络地址转换(NAT)(E)
为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。
- ☐ 使用仅主机模式网络(H)
将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。
- ☐ 不使用网络连接(T)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

下一步，控制器类型选择

新建虚拟机向导



选择 I/O 控制器类型

您要使用何种类型的 SCSI 控制器？

I/O 控制器类型

SCSI 控制器：

- ☐ BusLogic(U) (不适用于 64 位客户机)
- ☒ LSI Logic(L) (推荐)
- ☐ LSI Logic SAS(S)

帮助

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


下一步，磁盘类型选择




下一步，创建新虚拟磁盘



下一步，设置磁盘容量等



下一步



下一步，完成




四、安装Ubuntu系统


编辑虚拟机设置



CD/DVD栏选择下载的Ubuntu系统、




确定，点击开启此虚拟机，
可能会出现这个问题，重启进入BIOS 设置CPU虚拟化




处理完重启之后，再次点击开启此虚拟机，等待系统启动


选择English和install Ubuntu




continue




取消安装中更新，continue




install now




continue



设置地理位置，continue




设置姓名和密码，continue，等待安装




要将输入定向到该虚拟机，请在虚拟机内部单击或按 Ctrl+G。


安装完成，restart重启




提示移除安装媒介然后重启



工具栏上，关闭客户机



确认关机



回到主页面，编辑虚拟机设置

2019/12/27

VMware15 + Ubuntu18.04安装 - 程序员大本营

主页

Ubuntu64

Ubuntu64

▶ 开启此虚拟机

▶ 编辑虚拟机设置

▼ 设备

内存

4 GB

处理器

4

硬盘 (SCSI)

40 GB

CD/DVD (SATA)

正在使用文件 D:...

网络适配器

NAT

USB 控制器

存在

声卡

自动检测

打印机

存在

显示器

自动检测

▼ 描述

在此处键入对该虚拟机的描述。

▼ 虚拟机详细信息

状态: 已关机


配置文件: D:\application\ubuntu\Ubuntu64.vmx

硬件兼容性: Workstation 15.x 虚拟机


主 IP 地址: 网络信息不可用

https://blog.csdn.net/Elia_king


设置CD/DVD，确定



工具栏上启动客户机



输入密码登录



五、安装VMware Tools

工具栏 -> 虚拟机 -> 安装VMware Tools 桌面出现DVD图标