

Инструкция охраны

Инструкция охраны — Пост охраны

Оператор охраны работает в **дашборде УК**, раздел **«Контроль доступа»** (Пост охраны). Вход — личный аккаунт (роль `security_operator`); под общим аккаунтом работать нельзя.

Все ручные действия требуют **персонального аккаунта и причины** и фиксируются в аудите.

1. Live-лента въездов

Раздел открывается на вкладке **Live** — события приходят в реальном времени по защищённому WebSocket: время, решение (🟢 разрешён / 🔴 запрещён / 🟡 ручная проверка), причина, зона-точка, направление, **маскированный номер** (полный номер — в детали события).

Пост охраны

Live-лента, очередь ручной проверки (с фото) и история

LIVE-ЛЕНТА

На связи

ВРЕМЯ	РЕШЕНИЕ	ПРИЧИНА	МЕСТО	НАПРАВЛЕНИЕ	НОМЕР
28.06.2026, 19:00:48	Разрешён	ТС в постоянном списке	Зона 1 · Точка 1	Въезд	01A...BC
28.06.2026, 18:58:48	Ручная проверка	Требуется ручная проверка	Зона 1 · Точка 1	Въезд	30B...CD
28.06.2026, 18:55:48	Запрещён	ТС не найдено	Зона 1 · Точка 2	Въезд	85C...EF
28.06.2026, 18:52:48	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	Зона 1 · Точка 1	Выезд	10D...GH
28.06.2026, 18:48:48	Запрещён	Срок доступа истёк	Зона 2 · Точка 3	Въезд	50E...JK

ОЧЕРЕДЬ РУЧНОЙ ПРОВЕРКИ (ОБЗОР + НОМЕР)

30B777CD Ожидает 2 мин

Зона 1 · Точка 1 · 28.06.2026, 18:58:48

ФОТО АВТОМОБИЛЯ

обзор · ANPR

ФОТО НОМЕРА

UZ 30B777CD


Индикатор «На связи» показывает состояние соединения.

2. Очередь ручной проверки (manual_review)

Когда система не уверена (низкое качество распознавания, аномалия), решение попадает в **очередь ручной проверки** с таймером ожидания. По каждому событию видны **фото автомобиля** и **фото номера**, и доступны два действия:

ФОТО АВТОМОБИЛЯ

обзор · ANPR



Открыть с причиной

Отказать

ФОТО НОМЕРА

UZ

85C123EF

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ	РЕШЕНИЕ	СТАТУС	ПРИЧИНА	НОМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ	МЕСТО	ИСТОЧНИК
28.06.2026, 18:46:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:39:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Выезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:26:48	Ручная проверка	Ручная проверка	Требуется ручная проверка	30B777CD	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:13:48	Запрещён	Запрещён	ТС не найдено	85C456EF	Въезд	Зона 1 · Точка 2	anpr

- «Открыть с причиной» — впустить: укажите причину → создаётся ручное открытие и команда на шлагбаум.
- «Отказать» — зафиксировать отказ с причиной (без открытия).

Если не решить в отведённое время — событие автоматически становится **просроченным** (автоматическое открытие не происходит).

Ответ жителя. Если по номеру был спорный въезд, в карточке/детали виден ответ жителя — «Житель подтвердил/отклонил». Это **совещательный сигнал**: решение всё равно принимаете вы.

Проверка кода гостя

Введите 8-значный код, который житель передал гостю.

Шлагбаум открыт

Квартира 45

Тип пропуска Гостевой

ID команды cmd-7edeem-7720

Проверить другой код

Заккрыть

Спорный въезд — ответ жителя

Совещательный сигнал жителя в очереди и детали события — решает оператор

СТРОКА ОЧЕРЕДИ — БЕЙДЖ ОТВЕТА ЖИТЕЛЯ

30B777CD

Ожидает 2 мин

Житель подтвердил

Открыть с причиной

Отказать

ДЕТАЛЬ СОБЫТИЯ — БЛОК «ОТВЕТ ЖИТЕЛЯ»

ОТВЕТ ЖИТЕЛЯ

Совещательно — решение принимает оператор


Житель #45

Подтвердил

3. Проверка гостевого кода

Гость без зарегистрированного номера называет **8-значный код**. На Посту охраны:

1. Кнопка «**Проверить код гостя**».
2. Введите код → «**Проверить**».
3. При успехе раскрываются **квартира и тип пропуска**, шлагбаум открывается.
4. Неверный/просроченный код → общая ошибка (детали не раскрываются). После нескольких неверных попыток ввод временно блокируется.



Квартира и тип заявки показываются **только после успешной проверки кода** (защита ПД).

4. Ручное открытие без события

Если нужно открыть шлагбаум вне привязки к событию (аварийная служба, техпроверка) — используется ручное открытие с **обязательной причиной**. Если по этому шлагбауму есть активная ручная проверка — система вернёт конфликт и предложит сначала разрешить её.

5. Поиск и история

- **История/поиск** — последние события с фильтрами (номер, решение, период) и переходом в деталь события (камера, достоверность, цепочка решений и команд, фото).

Важно

- Решение об открытии принимает система/оператор — медленный ответ backend **не даёт** edge открыть шлагбаум самовольно.
- Все ручные открытия и отказы — с причиной и под вашим аккаунтом (аудит).
- Полные номера/фото — только в интерфейсе по праву доступа, не в общих логах.