

接入指南

接入工具

 Copy page

 **GLM Coding Plan 团队版** 已上线，让组织安全、可控地提升开发效率。

统一管理团队成员、预算与权限，释放 AI 编程生产力。 [立即了解 →](#)

一、适用工具

GLM Coding Plan 仅限在以下官方支持的指定工具与产品环境中使用，用户不得将订阅权益用于以下范围之外的工具或场景。

1. Coding Agent 工具

点击并进入下方您想使用的工具文档，参考对应的接入文档接入即可。



Claude Code

Anthropic 推出的 AI 编程助手，可理解代码库、跨文件修改代码，并支持运行命令与测试。



Claude for IDE

Claude Code 的 IDE 插件，支持 VSCode 和 JetBrains。



OpenCode

面向开发者的开源 Coding Agent，在终端中提供代码生成、编辑与任务执行能力。





ZCode BigModel

将最强大的 AI Agents 与现有工具链结合，让你在熟悉的流程中完成规划、编码、评审与上线。

TRAE

能独立完成各类开发任务的 AI 编辑器。

CodeBuddy

基于 AI 的全流程智能编程工具。



Lingma

你的智能编程助手。



Qoder

面向真实软件的智能体编程平台。



Kilo

高效的 VS Code 插件，用于代码生成和项目管理。



MonkeyCode

在线 AI 开发平台，无需安装，内置云端开发环境。



Cline

VS Code 的 AI 编程插件，支持代码生成和文件操作。



Droid

企业级 AI 编码代理，运行在终端中处理端到端 workflow。



Roo

智能的 VS Code 插件，用于项目的代码编写重构。



Crush

终端 AI 编程工具，支持 CLI 和 TUI 界面。



Goose

AI Agent 工具，支持本地运行和自动化工程任务。



Cursor

AI 优先的代码编辑器，支持自定义模型配置。

💡 GLM Coding Plan 大部分用户是在 Coding Agent 场景使用，我们优先保障编程任务请求。

对于以下所支持的通用 Agent 工具，采用次级调度与尽力交付策略，Coding Agent 任务享有资源抢占优先权，高负载下以下通用 Agent 工具任务将自动触发包括动态排队、限流等公平使用策略。



OpenClaw

可在本地设备运行的开源 AI 助手，支持多平台使用，并可通过 Skills 扩展能力。



Cherry Studio

AI 应用程序集成开发环境，支持多种模型接入。



Hermes Agent

开源自进化 AI 智能体，持久记忆越用越聪明。

二、编程端点

GLM Coding Plan 提供两种协议的端点，用于不同的编码工具：

OpenAI Chat Completions 协议端点地址：

<https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4>

Anthropic Messages 协议端点地址：<https://open.bigmodel.cn/api/anthropic>

⚠️ 请根据您的工具选择正确的端点地址。错误配置端点将导致无法使用 GLM Coding Plan 套餐额度。

三、配置示例



核心步骤：

BigModel



1. 找到适配 OpenAI 协议的 Provider
2. 添加/替换 OpenAI Base URL 为 `https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4`
3. 输入 API Key 并选择 GLM 模型


下面以 **Cursor** 为例，注意 Cursor 高级版及以上才支持自定义配置，以下步骤展示了如何通过 OpenAI 协议接入 GLM 系列模型。类似地，其他支持 OpenAI 协议的工具也可以采用相同的配置方式。

1. 安装 Cursor

访问 Cursor 官网 下载并安装适合您的操作系统的版本。

2. 创建新 Provider/Model

在 Cursor 中，打开 “**Models**” 部分，并点击 “**Add Custom Model**” 按钮。




- 选择 **OpenAI** 协议。
- 配置 **OpenAI API Key**。
 - 个人版套餐的用户，通过 [个人编程套餐 > 套餐概览](#)，新建 API Key
 - 团队版套餐的成员，通过 [团队编程套餐 > 我的套餐](#)，获取 API Key（团队套餐 Key 与平台其他 API Key 不通用，使用团队额度请务必使用团队套餐 Key）
- 在 **Override OpenAI Base URL** 中，将默认 URL 替换为：
`https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4` 。



输入您希望使用的模型，如 GLM-5.1，GLM-4.7 或 GLM-4.5-air。



注意: 在 Cursor 中，需要输入模型的大写名称不能小写名称，如 GLM-4.7。




3. 保存并切换模型

配置完成后，保存设置并在主页上选择您刚创建的 Provider。

4. 开始使用 BigModel

通过该设置，您可以开始使用 GLM 系列模型进行代码生成、调试、任务分析等工作。



< 一键安装助手

如何切换模型 >