
LINE WORKS API

取得

掲示板の取得

GET /boards/{boardId}

掲示板を取得する。

Authorization

Access Token を指定します。

指定の方法や Access Token の取得方法は [共通仕様](#) を参照してください。

Scope

board

board.read

Request

HTTP Request

GET https://www.worksapis.com/v1.0/boards/{boardId}

Path Parameters

boardId	integer	掲示板 ID
		required example : 100 format : int64

Header Parameters

Header	type	Description
Authorization	string	Bearer {token}
		required

Response

HTTP 200

OK

Property	Type	Description
boardId	integer	掲示板 ID
		required format : int64
boardName	string	掲示板名
		required
description	string	掲示板の説明
createdTime	string	登録日時 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)

readOnly : true		
modifiedTime	string	更新日時 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)
format : date-time readOnly : true		
displayOrder	integer	表示順位
required format : int32 readOnly : true		

Response Example

example

```
{
  "boardId": 100,
  "boardName": "Notice",
  "description": "Notice Description",
  "createdTime": "2022-10-28T17:26:35+09:00",
  "modifiedTime": "2022-10-28T17:26:35+09:00",
  "displayOrder": 1
}
```



HTTP 307

Temporary Redirect - 他のインスタンスに存在するリソース。Location ヘッダーのダウンロード URL にリダイレクト。

GET /boards/{boardId}

Authorization

Scope

Request

HTTP Request

Response

HTTP 200

Response Example

HTTP 307

前へ

リスト取得

次へ

更新

LINE WORKS Developers

Docs

ニュース

Developers コミュニティ

Developer Console

サンプルコード

提供終了済み・提供終了予定の機能

LINE WORKS

LINE WORKS 紹介

[ヘルプセンター](#)

[コミュニティ](#)

[Developers](#)

[サービス状態](#)

[プライバシーポリシー](#)

[APIサービス利用規約](#)

© LINE WORKS Corp.