Smart Sort — Korisnički vodič

Smart Sort je Shopify aplikacija koja automatski sortira proizvode u Vašim kolekcijama koristeći pametni algoritam koji uzima u obzir vremensku prognozu, sezonske scoreve kategorija, kvote po spolu i pravila diversifikacije.

Sadržaj

1. Kolekcije
2. Kategorije
3. Opće postavke
4. Postavke kolekcije
5. Raspored
6. Prognoza
7. Logovi
8. Tipičan workflow

---

1. Kolekcije

U ovom tabu upravljate kolekcijama koje aplikacija prati i automatski sortira.



Dodavanje kolekcija

Akcija	Opis
+ Dodaj	Pretražite i odaberite jednu kolekciju iz padajućeg menija
+ Dodaj sve	Dodaje sve Shopify kolekcije odjednom (traži potvrdu prije izvršavanja)



Akcije za svaku kolekciju

Dugme	Opis
Sortiraj	Pokreće sortiranje odmah i primjenjuje novi redoslijed na Shopifyju
Preview	Prikazuje kako bi sortiranje izgledalo, bez primjene na stvarnu kolekciju
Postavke	Otvara vlastite postavke za tu kolekciju
Ukloni	Uklanja kolekciju iz praćenja (kolekcija ostaje na Shopifyju)



Statusni bedževi

Bedž	Značenje
Vlastite postavke	Kolekcija ima vlastiti config koji se razlikuje od općih postavki
Sortirano	Kolekcija je barem jednom bila sortirana
Čeka	Kolekcija još nije bila sortirana

Preview sortiranja

U Preview modalu vidite prijedlog novog redoslijeda **bez primjene** na Shopify:

- Aktuelni temperaturni rang koji se koristi (Cold / Mild / Warm / Hot)
- Ukupan broj proizvoda
- Predloženi redoslijed s pozicijom, nazivom, kategorijom, tipom i scoreom
- Straničenje (24 proizvoda po stranici)

Preview: Proljeće/Ljeto '24 ×

Rang: Cold | 174 proizvoda | ‹ Stranica 1 / 8 ›

#	NAZIV	KATEGORIJA	TIP	SCORE
1	Ženske Svijetlo Plave Farmerke	Farmerke	Ž	9.8
2	Muška Žuta Jakna	Jakne	M	11.3
3	Muška Narandžasta Košulja	Košulje	M	10.3
4	Ženska Plava Majica	Majice	Ž	9.9
5	Muške Bijele Pantalone	Pantalone	M	9.9
6	Ženska Koral Haljina	Haljine	Ž	6.3
7	Muške Teget Plave Farmerke	Farmerke	M	10.6
8	Ženska Svijetlo Plava Majica	Majice	Ž	9.9
9	Muška Crvena Jakna	Jakne	M	10.8
10	Ženske Plave Pantalone	Pantalone	Ž	9.5
11	Muška Zelena Košulja	Košulje	M	10.3
12	Muške Sive Farmerke	Farmerke	M	10.2
13	Muška Teget Plava Trenerka Donji Dio	Trenerke	M	9.1
14	Muška Narandžasta Majica	Majice	M	9.1
15	Ženske Svijetlo Plave Pantalone	Pantalone	Ž	9.9
16	Ženska Narandžasta Kapa	Kape	Ž	6.9
17	Muška Plava Jakna	Jakne	M	10.7
18	Muške Teget Plave Farmerke	Farmerke	M	10.4
19	Ženska Bijela Trenerka Donji Dio	Trenerke	Ž	9.2
20	Muška Tirkizna Košulja	Košulje	M	9.9
21	Muške Bež Pantalone	Pantalone	M	9.4
22	Ženska Žuta Majica	Majice	Ž	8.7

Zatvori

2. Kategorije

Ovdje definirate **sezonski score** za svaku kategoriju proizvoda i označavate **aksesoare**.



Kolekcije | Kategorije (54) | Opće postavke | Raspored | Prognoza | Logovi

Sezonski score po kategoriji

Score 1–10. Promjene se automatski čuvaju pri Osvježi i Sync kategorije.

Kategorija	Cold	Mild	Warm	Hot	Sprinkler
Baletanke	2.5	6	7	6.5	☐
Bermude	2	4	6	8	☐
Bluze	6	8	7	5	☐
Bodi	4	5	5	4	☐
Čarape	5	5	5	5	☑
Cipele	6	7	8	8	☐
Čizme	10	6	2	1	☐
Dukserice	10	8	4	2	☐
Džemper	10	8	3	1	☐
Džemperi	10	8	3	1	☐
Farmerke	9	10	9	8	☐
Haljine	5	9	10	9	☐
Jakne	10	9	4	2	☐
Japanke	1	1	3	5	☐
Kačketi	1	2	4	6	☐
Kaiševi	5	5	5	5	☑
Kape	8	5	2	1	☐
Kaputi	10	7	2	1	☐
Kategorija	5	5	5	5	☐
Kišobrani	5	5	5	5	☑
Koferi	5	5	5	5	☑
Kombinezoni	4	6	7	6	☐

Sve promjene su sačuvane | Sačuvaj scoreve

Sezonski scorevi (1–10)

Svaka kategorija dobiva score za svaki temperaturni rang. Kategorija s višim scoreom za aktuelni rang dolazi na bolje pozicije u kolekciji.

Rang	Simbol	Temperaturni raspon
Cold	❄	do 10 °C
Mild	🌤	11 °C – 20 °C
Warm	☀	21 °C – 28 °C
Hot	🔥	29 °C i više

Primjer: Jakne s Cold = 10 i Hot = 1 bit će na vrhu kolekcije zimi, a na dnu ljeti.

> **Napomena:** Pri dodjeljivanju scoreva uzmite u obzir i relevantnost kategorije, ne samo sezonsku prikladnost. Score treba odražavati koliko je kategorija zanimljiva i tražena u datom trenutku — nije dovoljno da je sezonski prikladna ako je kupci rijetko aktivno traže.

Aksesoar kategorije

Kategorije označene kao **Aksesoar** (npr. Torbe, Ruksaci, Čarape) tretiraju se kao akcesori — ubacuju se između glavnih proizvoda po posebnom redoslijedu i **ne natječu se** za redovne kvotne pozicije.

---

3. Opće postavke

Default postavke koje vrijede za **sve kolekcije**, osim onih koje imaju vlastite postavke.

Kvote po stranici

Definirate koliko proizvoda svakog tipa se prikazuje po jednoj stranici kolekcije.

> **Ukupan zbir mora biti tačno 24.**



Polje	Opis
Žene	Broj ženskih proizvoda po stranici
Muškarci	Broj muških proizvoda po stranici
Djevojčice	Broj proizvoda za djevojčice
Dječaci	Broj proizvoda za dječake
Bebe	Broj proizvoda za bebe
Žen. aksesoar	Broj ženskih aksesora (aksesoar kategorije)
Muš. aksesoar	Broj muških aksesora (aksesoar kategorije)
Ko ide prvi	**Auto** (naizmjenično), **Žene** ili **Muškarci**

Penali diversifikacije

Sprječavaju da ista kategorija, boja ili tip budu na uzastopnim pozicijama. Što je veća vrijednost, manja je šansa da se isti atribut pojavi u blizini.

Penali diversifikacije

Score raspon je 0–12. Penalty > 12 = nikad isti na toj poziciji. Relax mehanizam automatski popušta ako nema alternative.

ATRIBUT	PREV1 odmah prethodni	PREV2 2 pozicije ranije	PREV3 3 pozicije ranije
Kategorija npr. Jakne, Majice	14 NIKAD	7	3.5
Boja boja proizvoda	11	5.5	3
Tip Žene / Muškarci...	10	5	2.5

- **Vrijednost > 12** — ta kombinacija se nikad ne pojavljuje na toj poziciji
- **Relax mehanizam** — ako nema alternative, penali se automatski smanjuju dok se ne pronađe rješenje

Zabranjene kategorije

Kategorije koje se **ne pojavljuju na prvoj stranici** (defaultno prvih 24 pozicije).

Zabranjene kategorije

Ove kategorije se ne pojavljuju na prvih **24** pozicija (= prva stranica). Korisno za setove, potkošulje i slično što ne treba biti istaknuto.

Setovi × Potkošulje ×

Pritisni **Enter** ili **zarez** da dodaš · **Backspace** da ukloniš zadnji · klikni × za uklanjanje

Broj zabranjenih pozicija

24

Zabranjene kategorije se ne prikazuju na prvih 24 mjesta. 24 = cijela 1. stranica.

Unesite naziv kategorije i pritisnite **Enter** ili **zarez**. Kliknite **×** pored naziva da uklonite kategoriju.

Prioritet aksesoara

Redoslijed kojim se aksesoar kategorije ubacuju između glavnih proizvoda. Kategorije na vrhu liste imaju prednost.

Prioritet aksesoara

Redoslijed kojim se kategorije aksesoara prikazuju. Kategorije se uzimaju iz onih označenih kao sprinkler u tabu Kategorije. Kategorije na vrhu imaju prednost.

1. carape
2. novcanici
3. novcanik
4. torbe
5. pidzame
6. kaisevi
7. rancevi
8. ves
9. kisobrani
10. privjesci
11. koferi
12. marame
13. ruksaci

Fallback redoslijed

Kada nema dovoljno proizvoda određenog tipa, algoritam uzima sljedeći tip iz definiranog lanca.

Fallback redoslijed

Kada nema dovoljno proizvoda određenog tipa, popunjava se sljedećim po redu. Npr. nema ženskih → uzmi Unisex → Muškarci → Ostalo.

SLOT	FALLBACK REDOSLIJED
Žene	1. Unisex × · 2. Muškarci × · 3. Ostalo × · + Dodaj
Muškarci	1. Unisex × · 2. Žene × · 3. Ostalo × · + Dodaj
Djevojčice	1. Žene × · 2. Unisex × · 3. Dječaci × · 4. Bebe × · 5. Muškarci × · 6. Ostalo ×
Dječaci	1. Muškarci × · 2. Unisex × · 3. Djevojčice × · 4. Bebe × · 5. Žene × · 6. Ostalo ×
Bebe	1. Djevojčice × · 2. Dječaci × · 3. Žene × · 4. Muškarci × · 5. Ostalo × · + Dodaj
Žen. dodaci	1. Žene × · 2. Unisex × · 3. Muškarci × · 4. Ostalo × · + Dodaj
Muš. dodaci	1. Muškarci × · 2. Unisex × · 3. Žene × · 4. Ostalo × · + Dodaj

Primjer: Žene → Unisex → Muškarci → Ostalo Ako nema dovoljno ženskih proizvoda za popuniti kvotu, uzimaju se Unisex, pa Muški, pa Ostalo.

Fino podešavanje algoritma



Parametar	Opis
Težina — Score (kategorija)	Koliko sezonski score kategorije utječe na finalnu poziciju (%)
Težina — Varijante	Koliko broj varijanti utječe na poziciju (%)
Težina — Zalihe	Koliko količina zaliha utječe na poziciju (%)
	Suma sva tri mora biti tačno 100 %
Jitter	Nasumičnost: 0 = uvijek isti redoslijed · 0.25 = blaga varijacija · > 0.5 = haotično
Relax korak	Brzina popuštanja penala: 0.90 = sporo · 0.80 = uravnoteženo · 0.60 = brzo

4. Postavke kolekcije

Svaka kolekcija može imati **vlastite postavke** koje nadjačavaju Opće postavke samo za tu kolekciju. Sve ostale kolekcije i dalje koriste Opće postavke.

Otvorite ih klikom na **Postavke** pored naziva kolekcije. Forma je identična Općim postavkama.



Dugmad u footeru modala

Dugme	Opis
Sačuvaj postavke	Čuva promjene i primjenjuje ih za ovu kolekciju
Vrati na opće postavke	Briše vlastite postavke — kolekcija se vraća na Opće postavke. Pojavljuje se samo ako kolekcija već ima vlastite postavke, uz potvrdu prije brisanja.
Zatvori	Zatvara modal bez čuvanja

5. Raspored

Automatsko sortiranje bez ručnog pokretanja.



Polje	Opis
Omogući raspored	Uključuje ili isključuje automatsko sortiranje
Interval	Svakih N dana pokreće sortiranje svih praćenih kolekcija
Sat pokretanja	Preporučuje se postaviti na noćni sat (npr. 03:00) kada je promet na shopu najmanji

6. Prognoza

Aplikacija čita vremensku prognozu i prilagođava sortiranje aktuelnoj temperaturi.



Polje	Opis
Grad	Grad za koji se čita prognoza (npr. Sarajevo)
Sat očitavanja	Kada se svaki dan automatski čita prognoza
Čitaj prognozu sada	Ručno čita trenutnu prognozu bez čekanja na zakazani sat

Temperaturni rangovi

Tabela u kojoj definirate granice temperature za svaki rang. Rang koji odgovara izmjerenoj temperaturi direktno određuje koji stupac scoreva iz taba **Kategorije** se koristi pri sortiranju.

Rang	Default raspon	Opis
❄ Cold	−20 °C do 10 °C	Zimski asortiman ide na vrh
🌤 Mild	11 °C do 20 °C	Proljetni / jesenski asortiman

Rang	Default raspon	Opis
Warm	21 °C do 28 °C	Ljetni asortiman
Hot	29 °C do 45 °C	Vrući ljetni dani

Vrijednosti možete prilagoditi prema klimatskim specifičnostima Vašeg tržišta.

> **Napomena:** Ako prognoza nije dostupna, aplikacija automatski koristi **kalendarski fallback**:
>
> | Period | Rang |
> |---|---|
> | Decembar – Februar | Cold |
> | Mart – Maj | Mild |
> | Juni – August | Hot |
> | Septembar – Novembar | Mild |

---

7. Logovi

Pregled historije svih sortiranja.

Logovi sortiranja Ukupno zapisa: 20

Kolekcija	Trigger	Proizvoda	Status	Vrijeme
Proljeće/Ljeto '24	manual	0	Greška	2026-03-31 16:33:08
Proljeće/Ljeto '24	manual	0	Greška	2026-03-31 16:32:57
Muška kolekcija proljeće/ljeto 2025.	cron	0	Greška	2026-03-30 18:43:20
Kolekcija Proljeće/Ljeto '25	cron	297	OK	2026-03-30 18:42:14
Proljeće/Ljeto '24	cron	0	Greška	2026-03-30 18:41:08
Muške Polo Majice	cron	65	OK	2026-03-30 18:40:02
Muška kolekcija proljeće/ljeto 2025.	cron	0	Greška	2026-03-29 18:43:21
Kolekcija Proljeće/Ljeto '25	cron	298	OK	2026-03-29 18:42:15
Proljeće/Ljeto '24	cron	0	Greška	2026-03-29 18:41:08
Muške Polo Majice	cron	65	OK	2026-03-29 18:40:02
Muške Polo Majice	manual	65	OK	2026-03-29 18:37:24

Za svako sortiranje vidite:

Kolona	Opis
Kolekcija	Koja kolekcija je sortirana
Trigger	`manual` (ručno) ili `cron` (automatski)
Broj proizvoda	Koliko je proizvoda sortirano
Status	`OK` (uspješno) ili `Greška` s opisom greške

---

8. Tipičan workflow

Preporučeni redoslijed postavljanja aplikacije:

Pregled svih tabova

1. **Dodajte kolekcije** koje želite sortirati *(tab Kolekcije → + Dodaj)*
2. **Podesite kategorije** — unesite sezonske scoreve i označite aksesoare *(tab Kategorije)*
3. **Podesite Opće postavke** — kvote, penali, fallbacki, težine algoritma *(tab Opće postavke)*
4. **Podesite Prognozu** — unesite grad i temperaturne granice, kliknite Čitaj prognozu sada *(tab Prognoza)*
5. **Podesite Raspored** — npr. svaki dan u 03:00 *(tab Raspored)*
6. **Pokrenite prvi sort ručno** — kliknite Sortiraj pored svake kolekcije i provjerite rezultat putem Preview-a

Vlastite postavke za pojedinačnu kolekciju

Za kolekcije kojima trebaju drugačije postavke od ostalih:

1. Otvorite **Postavke** pored naziva kolekcije
2. Prilagodite željene vrijednosti
3. Kliknite **Sačuvaj postavke**

Da biste kolekciju vratili na opće postavke, kliknite **Vrati na opće postavke** i potvrdite akciju.

Smart Sort — automatsko, pametno sortiranje prilagođeno sezoni i temperaturi.