

الفصيال السيادس

تقسيم القرص الصلب وعمل باك أب


سنتعلم في هذا الفصل التقنيات الضرورية لتقسيم القرص الصلب والبرامج التي تساعد في ذلك ، وكذلك الصيانة الوقائية المبكرة عن طريق عمل نسخة احتياطية للنظام والقرص الصلب في حالة فشل النظام أو توقفه عن العمل .

أولا تقسيم القرص الصلب

يمكنك تقسيم القرص الصلب مباشرة أثناء تحميل نظام التشغيل وتكوين القطاعات ، إلا أنه أحيانا أخرى ترغب بعمل تقسيم جديد أو دمج عدة أقراص في قرص واحد بهدف ترتيب البيانات دون فقد تلك البيانات فأن هناك عدة طرق وبرامج يمكنك استخدامها لعمل ذلك.


auتقسيم ودمج القرص الصلب في ويندوز

ويندوز 7 يوفر خاصية تقسيم ودمج القرص الصلب مباشرة بدون استخدام أية برامج ولتعلم ذلك التبع التعلم التبعيم




1) أضغط أبدأ(Start) ، أبحث عن كمبيوتر (Computer) ثم أضغط يمين الفأرة، تتسدل لك نافذة صغرة، أختر منها "إدارة (Manage) "، في الصورة أدناه:

2) تظهر لك يعدها نافذة بعنوان "إدارة الحاسب أو الكمبيوتر (Computer Management) "، من القائمة يسار هذه النافذة أختر "تخزين (Storage) "، يظهر في وسط هذه النافذة "إدارة القرص(Disk Management) "، كما في الصورة أدناه:




AJYAL

3) أضغط على "إدارة القرص(Disk Management) "، فتحصل على توزيعة القرص لديك. انظر الصورة:



4) أختر من تلك النافذة السواقة المراد تجزئتها، ثم أضغط على يمين الفأرة لتنسدل نافذة صغيرة، أختر منها "تقليص الحجم(Shrink Volume) "، ناظر الصورة:



Shrink F:	
Total size before shrink in MB:	16308
Size of available shrink space in MB:	8047
Enter the amount of space to shrink in MB:	8047
Total size after shrink in MB:	8261
You cannot shrink a volume beyond the point will See the "defrag" event in the Application log for operation when it has completed.	
See Shrink a Basic Volume in Disk Management	t help for more information.
	Shrink Cancel


5) بعد ذلك، تنسدل نافذة جديدة يذكر فيها حجم محرك الأقراص قبل أي تغيير، والمساحة المتوفرة للتجزئة، وفي السطر التالث سيطلب منك إدخال مقدار المساحة التي تريد أن يقتطعها من هذه السواقة، وهذا سوف يكون حجم القسم الجديد عاين الصورة:

أغلب مهندسي الصيانة يؤكدوا أن لا تقوم بهذه العملية على القرص الرئيسي المثبت فيه الويندوز (وعادة ما يكون قرص () فمن الممكن أن تؤدي إلى تلف بعض الملفات أو عدم عمل الويندوز بالشكل الصحيح، فبالرغم من أن الموضوع تمت تجربته ولم يحدث أي شيء على الأقل حتى الآن، لكن ننصحكم بشدة بعدم القيام بهذه العملية على القرص الرئيسي وتجربته في الأقراص الأخرى .

орфс


AJYAL

6) بعد إدخال القيمة المطلوبة لحجم الجزء الجديد المراد عزله عن السواقة المستهدفة، انقر على خيارًا "تقليص (Shrink) "وانتظر عملية اكتمال عزل الجزء الجديد. قد يكون الوقت اللازم لتنفيذ هذه العملية طويلا نوعا ما، هذا يتوقف على حجم القرص والمساحة المراد عزلها بمجرد اكتمال العملية تظهر نافذة توضح المساحة الجديدة الغير مخصصة، وهي تحديدا تلك التي أدخلتها في وقت سابق. هذه المساحة كمّا أسلفنا غير مخصصة، عليه، أضغط يمين الفأرة، ثم أنّقر على خيّار "وحدة تخزين بسيطة جديدة .(New Simple Volume) "الصورة أدناه:



7) سوف يفتح أمامك مربع حوار أملئ القيم المطلوبة في مربع الحوار هذا وعادة ما تكون القيمة المطلوبة إدخالها هي نفس تلك التي أدخلتها في لتقليص الحجم.

الآن، جزء القرص المستحدث الذي تم إنشاؤ ويحتاج إلى تعريفه وتسميته بحرف معين من اختيارك، اختار أي حرف يناسبك، ما تفرق اسم الحرف المس تخدم، فيما عدا ما تم استخدامه من قبل بعد ذلك، تظهر صفحة تنسيق (Format)و إشعار بعناية أن نظام الملفات المحدد هو "NTFS"، بعد ذلك قم بإدخال اسم للقرص الجديد ثم اضغط على "التالي (Next) "ثم "انتهى .(Finish)"بحلق في الصورة أدناه:







لعكس العملية ودمج الأقراص:

أو لا علينا الانتباه أن في هذه العملية سنفقد كل المعلومات الموجود في الأقراص الذي نريد دمجهم، فعلينا التأكد من أن الأقراص خالية من المعلومات أو المعلومات غير مهمة وغير ضرورية.

- بعد الذهاب إلى إدارة الحاسوب بالضغط بالزر الأيمن للفأرة على Му Computer و اختيار Manage، نختار الأقراص الذي نريد دمجهم قرصاً بعد آخر ونضغط على Delet Volume، ليقوم بحذف مساحة القرص المخصصة، نؤكد مرة أخرى أنكم ستفقدون في هذه المرحلة كل المعلومات الموجودة في القرص التي تريدون دمجه، وبعد اختيار عملية الحذف، ستظهر نافذة تؤكد لكم هذا الموضوع، واذا وافقتم عليها وضعم زر موافق ستحذف كل المعلومات.
 - ٢. نكرر هذه العملية للأقراص الذي نريد دمجهم واحداً بعد الآخر، وكل الحجوم الخاصة بالأقراص ستظهر على شكل مساحة واحدة غير مخصصة Unallocated.
- ٣. الآن نكرر نفس العملية المذكورة وبعدها... حيث نختار New Sample Volume، ثم نقوم باختيار اسم ونقوم بتهيئته Format ... وهكذا نكون قد دمجنا عدة أقراص وحصلنا على قرص واحد.

تقسيم القرص الصلب باستخدام برنامج partition wizard 5


برنامج مجانى للتعامل مع عمليات الهار دسك مثل تقليص حجم الأقراص أو دمج الأقسام كما تستطيع نسخ ، إنشاء أو حذف قسم أو تغيير أسمه (تغيير الحروف CDG...) وتغيير نظام الملفات وعمل فورمات لأي قسم بالهاردسك، كما يمكنه ، بالإضافة إلى هذه الميزات ، إخفاء أقسام معينة وتغيير معر فاتها و أيضاً استعادة البيانات المفقودة. وغير ها من الميزات المفيدة.








شرح البرنامج















لو نرید عمل قرص جدید او بارتشون جدید نقوم بالضغط على زر Create



بعد الضغط على كلمة create ستظهر النافذة التالية نختار منها رمز البار تشن الجديد والحجم نضغط على زر OK بعد الانتهاء من اختيار الإعدادات المناسبة ثم نعود للنافذة السابقة ونقوم بالضغط على Apply لتطبيق الاعدادات الجديدة.

Partition	File System	Capacity	Used	Unused	Status	Туре
Disk 1						
C:	■ NTFS	100,20 GB	13.38 GB	86.81 GB	Active & Boot & System	Primary
افلام و اغاني:D	■ NTFS	100.08 GB	4.67 GB	95.41 GB	None	Logical
العاب:E	■ NTFS	100.26 GB	49.50 GB	50.76 GB	None	Logical
F:Androw	■ NTFS	100.44 GB	36.16 GB	64.29 GB	None	Logical
*;	■ Unallocated	64.79 GB	0 B	64.79 GB	None	Logical


لاحظ هنا ان المساحة الخالية ليست اسفل القرص


و اذا لمي توجد المساحة الخالية اسفل القرص المطلوب تكبيره لن تستطيع ان تضيف مساحة من المساحة الخالية الى القرص المطلوب و لكن كيف نفعل هذا؟

						1-			
Partition	File System	Capacity	Used	Unused	Status	Туре			
Disk 1									
C:	■ NTFS	100.20 GB	13.38 GB	86.81 GB	Active & Boot & System	Primary			
افلام و اغاني:D	■ NTFS	100.08 GB	4.67 GB	95.41 GB	None	Logical			
العاب:E	■ NTFS	100.26 GB	49.50 GB	50.76 GB	None	Logical			
F:Androw	NTES Many /D Noise	100.44 GB	36.16 GB	64.29 GB	None	Logical			
*:	Move/R size	j4.79 GB	08	64.79 GB	None	Logical			
	<u></u> Сору								
	Explore								
	Create								
	opelete		tite + 5 h · h	5 1 10 m 2	. At the	to to			
	Format		ط علي القرص الذي هو فوق المساحة الخالية بزر الفار الإيمين علي						
	Zabel			ن علي	الايمي				
	Change Letter			move/r	esize				
	👺 Check File System	- 1							
	Convert FAT to N1	rFS							
	Surface Test								
	Modify	<u> </u>							
	Wipe Partition								














ثانيا - عمل النسخة الاحتياطية:

سنتكلم عن برنامجين رائعين لعمل نسخة احتياطية للنظام والأقراص الصلبة واستعادتهما وهما النورتن قوست Norton Ghost وبرنامج الأكرونيس acronis.



ـــا استخدام Norton Ghost: استخدام

هو برنامج لعمل نسخه احتياطيه لنسخه الويندوز و هو من أقوى البرامج في هذا المجال ، فكم حزنا وكم يأسن عندما نفق د أنظمتنا لأسباب ربما تكن بسيطة ونضطر إلى عمل الفورمات والإصلاح و لكن ... بعد اليوم لن نحت اج إلى كل هذا العناء ...

لكن مع برنامج Norton Ghost 15 الذي لا يحتاج إلى سيريال او كراك سيقوم بإعادة نظامك إلى ما كان عليه بسهوله.



٢) نقوم بإدخال أسطوانة البرنامج Norton ghost ونقوم بإعادة تشغيل الجهاز لتظهر النافذة التالية عندها قم بالنقر على أي زر للدخول إلى اسطوانة البرنامج

البرنامج.







ه) انقر على Backup My computer لعمل باك اب للجهاز بعدها ستظهر نافذة next معدوpt على accept ثم على



غ) اختر موقع تحميل النسخة الاحتياطي ة بالنقر على Browse بشرط ألا تكون في نفس موقع الهارد الذي سنعمل له نسخة . ثم انضغط next



٣) نقوم بالانتظار حيث سيأخذ ذلك بعض
الوقت حتى إنهاء الباك أب ثم نقوم
بالخروج من البرنامج وإعادة تشغيل
الجهاز. وبذلك يتم حفظ نسخة احتياطية
للنظام في المسار الذي حددناه ونكون
بذلك انهينا عمل نسخة احتياطية.

و هكذا نكون قد انهينا كيفيه عمل Backup عن نسخه ال windows الخاصة بنا و الآن سنقوم بشرح كيفيه استرجاع نسخه ال Back up التي قمنا بعملها



орфс

AJYAL

ا نقوم باختيار الخيار الأول ، Recover
الاسترجاع النسخة الاحتياطية في حالة تلف النظام ثم
نضغط Next



۲) نقوم بالبحث عن النسخة الاحتياطية
ونحدد موقعها ثم نقوم بالضغط على زر
Open ثم next ثم



٣) ثم نضغط Finish لتبدأ عملية استرداد
النظام ، نقوم بالانتظار لحين اكتمال
تحميل الملفات ، بعدها نقوم بإعادة
تشغيل الجهاز لنحصل على الصورة
السابقة للنظام وقت إنشاء النسخة.



: Acronis 2013 استخدام - ا

برنامج Acronis True Image مبنى على نفس الفكرة يمكنك بكل سهولة إنشاء نسخة احتياطية باسم Backup لنظام ويندوز وتشملها جميع الملفات والتعاريف وأثناء حصول أي مشكلة لنظامك لاقدر الله يمكنك استرجاعه مع جميع الملفات والتعاريف أي قبل حدوث مشكلة كأنه شيء لم يحدث.

من أهم مميزات برنامج Acronis True Image إنشاء نسخة احتياطية من نظام واسترجاعها دعم إنشاء نسخة احتياطية لأقر اص الصلبة يو فر لمكانية إنشاء قر ص طوارئ مهمة هذا القر ص إذا انهار نظام ويندو ز يمكنك استخدامه واسترجاع الويندوز بكل سهولة وملفاتك من قرص طوارئ بالفعل مميزات جديدة ورائعة سوفها تكتشفها ببرنامج Acronis True Image يوفر إمكانية اخذ نسخة احتياطية E-mail Backup حيث يوفر

نسخة احتياطية لبريد الالكتروزي واسترجاع في أي وقت تريده.




١) نقوم بإدخال أسطوانة البرنامج Acronis 2013 ونقوم بإعادة تشغيل الجهاز لتظهر النافذة التالية عندها قم بالنقر على أي زر للدخول إلى اسطوانة البرنامج



٢) لاختيار الأول لعمل نسخة أو استعادة النظام، الاختيار الثاني لتفحص حالة الجهاز ، الاختيار الثالث عند العدول و الرغبة في الرجوع لل ويندوز نحن سنقوم باختيار الخيار الأول ، سيقوم البرنامج خلالها بالتحضير انتظر قليلأ




٣) نقوم باختيار back up حتى نقوم بعمل نسخ للنظام




орфс


 عطينا البرنامج خيارين الأول لعمل نسخة لكامل البارتيسيون و الثاني فقط لبعض الملفات المهمة نحن سنختار الخيار الأول حتى يشمل النظام بتفاصيله



منقوم باختيار القرص c وهو في العادة الذي به النظام الخيار الذي بالأسفل يقوم بعمل نسخ للقرص الصلب -sector-by لقرص الصلب مسيأخذ ذلك حيزا كبيرا من القرص الصلب و يتطلب الكثير من الوقت لذلك لن نقوم باختيارها next




مناك خياران الأول لعمل نسخة جديدة
أو تعديل على نسخة قديمة -نختار المكان
أو الموقع الذي سنسجل به النسخة على
النظام ويفضل أن نختار أي قسم آخر غير
قرص النظام.



۷) نقوم بلختیار القرص D الذي سنسجل به نسخة النظام و نقوم بتسمیته یمکنك ضغط على الزر generate name و ذلك لیقوم باختیار اسم بشكل أوتوماتیكي ok





٨) سيعرض عليك البرنامج معلومات الخيارات قبل البدء بأخذ النسخة اضغط proceed للبدء ، ثم انتظر حتى ينتهي تحميل الملفات وتظهر نافذة تعلمك بنجاح عملية الباك أب ، تقوم بالنقر على زر Ok ، وبعد إعادة تشغيل الجهاز ستلاحظ وجود ملف الباك في الموقع الذي اخترته

و هكذا نكون قد انهينا كيفيه عمل Backup عن نسخه ال windows الخاصة بنا و الآن سنقوم بشرح كيفيه استرجاع نسخه ال Back up التي قمنا بعملها.



 ا) من جدید نعید الخطوات الأولى ونختار هنا Recover بدلا من Backup



نضغط على Browse for backup
للبحث عن ملف الباك اب الذي قمنا بعمله



" نقوم بتحدید الملف و ننقر علی OK لفتحه ثم نقوم بالضغط علی Disk recovery




 ئ) نتأكد من اختيار الخيار الأول الخاص باستعادة كل القرص تمام





ه) نتأكد من اختيار القرص C ونضغط next ثم next



تقوم البرنامج بعملية الاستعادة وكل
ما عليك سوى الانتظار ثم إعادة
تشغيل الجهاز ، لتطبيق الإعدادات.