Поле	Содержание
Заголовок	Установить категории кэшбэка на следующий месяц
Код	UC1_US1_OBS_CB1
Область действия	Мобильное приложение Озона (Ozon), подсервис "Ozon банк"
Основное действующее лицо	Пользователь Озон банка
Участники (другие действующие лица) Система = Мобильное приложение "Озон"	
Ограничения	1. Число доступных для выбора категорий для обычных пользователей (по умолчанию) равно 3 2. Число доступных для выбора категорий для пользователей с подпиской Премиум равно 5 3. Общее число предлагаемых пользователю категорий кэшбека больше или равно числу доступных категорий для Премиум пользователя (см. предыдущее ограничение)
Предусловие	1. Быть клиентом Озон банка = иметь карту Озон банка 2. Пользователь находится в разделе "Бонусы" сервиса "Оzon Банк" 3. Период: с 20го числа 00:00:00 и по последний день 23:59:59 текущего месяца (включительно)
Успешное выполнение	1. Быть клиентом Озон банка = иметь карту Озон банка 2. Пользователь выбрал и утвердил (= сохранил без возможности изменения) все из предлагаемых ему категорий кэшбэка
Триггер	Начало 20го числа текущего месяца - область выбора кэшбэка на следующей месяца становится достпуной для нажатия и на ней, в верхнем правом углу, появляется жёлтая точка, означающая, что категории не выбраны.
Основной сценарий	 Пользователь нажимает на область где можно выбрать кэшбэк на следующий месяц. Система переводит его на экран со списком категорий кэшбэка. Пользователь выбирает ВСЕ доступные ему категории. Система делает доступной для нажатия кнопку "Сохранить" в нижнем правом углу. Пользователь нажимает кнопку "Сохранить". Пользователь нажимает кнопку "Сохранить". В системе сохраняются выбранные пользователем категории кэшбэка и система переводит пользователя на главный экран раздела "Бонусы". Кружок в правом верхнем углу на области выбора кэшбэка подсвечивается зелёным цветом. С 1го числа область выбора кэшбэка занимает место категорий кэшбэка на текущий месяц.
Другие сценарии	Название Описание Преждевременный выход без сохранения 5.1 Пользователь покинул экран выбора категорий ез нажатия кнопки "Сохранить". 5.2 Система сбрасывает выбранные категории если таковые были.