



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

백업 저장소

백업 저장소

개요

Mold의 백업 저장소(NAS)를 추가하여, 이를 통해 공유 스토리지를 KVM 호스트에 임시로 마운트하여 인스턴스 백업 /복원 디스크 작업을 수행합니다.

Note

- 백업 활성화 필수: 백업 프레임워크를 활성화해야 백업 저장소 메뉴가 활성화됩니다. (글로벌 설정에서 backup.framework.enabled 옵션 활성화)

목록 조회


백업 저장소 화면에서는 백업 저장소 목록을 확인하고 관리할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Backup Storage' (백업 저장소) page in the Mold console. The left sidebar contains a navigation menu with items like '이미지', '오트메이션', '이벤트', '프로젝트', '역할', '계정', '도메인', '인프라스트럭처', '서비스 오퍼링', '구성', '글로벌 설정', 'LDAP 구성', 'OAuth 구성', '백업 저장소' (highlighted), '하이퍼바이저 기능', '게스트 OS', '게스트 OS 매핑', '도구', and 'API 문서'. The main content area has a breadcrumb '홈 / 백업 저장소' and a '+ 백업 저장소 추가' button. Below this is a table with columns: 이름, 제공자, 유형, 주소, and Zone. One entry is visible: 'ABLESTACK-Backup' with provider 'nas', type 'nfs', address '10.10.0.101:/volume1/Backup', and zone 'Demo-Zone'. At the bottom of the table, it says '전체 1 개 항목 중 1-1 표시' and '20 / 쪽'.

이름	제공자	유형	주소	Zone
ABLESTACK-Backup	nas	nfs	10.10.0.101:/volume1/Backup	Demo-Zone

백업 저장소 추가

백업 저장소 추가 버튼을 클릭하여 새로운 백업 저장소를 추가할 수 있습니다.




1. 백업 저장소 추가 화면에서 다음 항목을 입력합니다.

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **주소:** 백업 저장소의 IP와 경로를 입력합니다.
- **유형:** 유형을 선택합니다.
- **마운트 옵션:** 마운트 옵션을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.

2. 모든 항목을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.



백업 저장소 상세 화면

추가된 백업 저장소의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.



백업 저장소 제거

백업 저장소 제거 버튼을 클릭하여 추가된 백업 저장소를 제거할 수 있습니다.



ABLESTACK Online Docs