



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# VPC 오퍼링

# VPC 오퍼링

## 개요

VPC 오퍼링은 가상 사설 클라우드(Virtual Private Cloud, VPC)의 네트워크 기능과 정책을 정의하는 설정입니다. VPC는 여러 개의 네트워크를 하나의 논리적 그룹으로 묶어 격리된 환경을 제공하며, 다양한 구성 요소를 포함할 수 있습니다.

VPC 오퍼링을 통해 지원하는 네트워크 서비스(라우팅, 방화벽, 로드밸런서, DHCP 등)를 지정할 수 있습니다. 각 VPC는 하나 이상의 티어(Tier)를 가질 수 있으며, 티어 간 트래픽 흐름을 제어할 수 있습니다.

보안 그룹과 ACL(Access Control List)을 사용하여 트래픽을 필터링하고, 네트워크 접근을 세밀하게 설정할 수 있습니다. VPC 오퍼링은 퍼블릭 게이트웨이와 NAT(Network Address Translation) 기능을 지원하여 외부 네트워크와 연결할 수 있습니다. 환경에 따라 기본 제공되는 VPC 오퍼링을 사용할 수도 있고, 필요에 맞게 새로운 오퍼링을 생성할 수도 있습니다.

잘못된 설정은 네트워크 장애를 초래할 수 있으므로, VPC의 구조와 정책을 충분히 고려한 후 설정해야 합니다. VPC 오퍼링을 적절히 활용하면 클라우드 환경에서 안전하고 유연한 네트워크 구성이 가능합니다. 기업 또는 프로젝트별로 독립적인 네트워크를 운영하고, 보안과 성능을 최적화하는 데 도움을 줍니다.


## VPC 오퍼링 목록 조회

### Danger

해당 목록은 기본적으로 제공되는 VPC 오퍼링 목록입니다.


삭제하면 시스템 운영에 문제가 발생할 수 있으므로 절대 삭제하지 마세요.

1. 모든 VPC 오퍼링의 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 VPC 오퍼링 목록을 확인하거나 VPC 오퍼링 추가 버튼을 클릭하여 VPC 오퍼링을 추가하실 수 있습니다.




# VPC 오퍼링 추가

1. 서비스 오퍼링의 VPC 오퍼링에서 상단의 VPC 오퍼링 추가 버튼을 클릭합니다.




2. VPC 오퍼링 추가 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **NSX:** NSX를 활성화 및 비활성화합니다.
- **네트워크 모드:** 네트워크 모드를 선택합니다.


- **지원되는 서비스:** 지원되는 서비스를 선택합니다.




- **컴퓨터 오퍼링:** 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.
- **공개:** 공개를 활성화 및 비활성화합니다.
- **Zone:** Zone을 활성화 및 비활성화합니다.
- **VPC 오퍼링 활성화:** VPC 오퍼링 활성화를 활성화 및 비활성화합니다.

## 편집

1. VPC 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭합니다.




## 2. 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.

## VPC 서비스 오퍼링 비활성화

### 1. VPC 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 VPC 서비스 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭합니다.




## 2. VPC 서비스 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 오퍼링 액세스 업데이트

### 1. VPC 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 오퍼링 액세스 업데이트 버튼을 클릭합니다.




## 2. 오퍼링 액세스 업데이트 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **Zone:** Zone을 선택합니다.

## VPC 오퍼링 삭제

### 1. VPC 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 VPC 오퍼링 삭제 버튼을 클릭합니다.




## 2. VPC 오퍼링 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.



## VPC 오퍼링 상세 탭


1. VPC 오퍼링에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 VPC 오퍼링에 대한 이름, 아이디 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



## VPC 오퍼링 이벤트 탭

1. VPC 오퍼링과 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. VPC 오퍼링에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.





## 용어사전

| 용어명          | 옵션     | 설명                                                                                                                                      |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인터넷 프로<br>토콜 |        | IPv4 그리고 IPv6를 지원합니다.                                                                                                                   |
| NSX          |        | VMware NSX4를 도입하여 VPC를 생성하고 관리합니다.(VMware 전용입니다.)                                                                                       |
| 네트워크 모<br>드  | NATTED | 네트워크가 작동하는 모드를 나타냅니다. 이는 격리된 네트워크의 기본 네트워크 모드입니다. 격리된 네트워크와 VPC의 VR은 소스 NAT 서비스와 네트워크 제공이 지원하는 경우 정적 NAT, 로드밸런서, 포트 포워딩, VPN을 제공합니다.    |
|              | ROUTED | VR은 더이상 소스 NAT, 정적 NAT, 로드 밸런서, 포트 포워딩 및 VPN을 지원하지 않습니다. 지원 되는 서비스는 DNS,DHCP, Userdata, 방화벽(격리된 네트워크용) 및 네트워크 ACL(vpc 및 vpc 네트워크용) 입니다. |

|          |                |                                                                                                                           |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원되는 서비스 | VPN            | 인스턴스에 액세스하기 위해 가상 사설망을 만듭니다. 게스트 네트워크가 원격 액세스 VPN 서비스를 제공하는 네트워크 오퍼링에서 인스턴스화된 경우 가상 라우터(시스템 VM 기반)가 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.    |
|          | DHCP           | Virtual Router & ConfigDrive는 게스트에게 DNS 및 DHCP 서비스를 제공합니다.                                                                |
|          | DNS            | 가용성 영역에 구성된 DNS 서버로 DNS 요청을 프록시합니다.                                                                                       |
|          | Lb             | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 로드 밸런서를 선택할 수 있습니다.                                                                                  |
|          | UserData       | 공유 또는 격리된 네트워크의 사용자 데이터 서비스는 가상 라우터를 통해 제공되거나 Config 드라이브라고 하는 연결된 ISO를 통해 제공될 수 있습니다.                                    |
|          | SourceNat      | 클라우드에 구성된 가상 라우터나 다른 소스 NAT 공급자를 선택할 수 있습니다.                                                                              |
|          | StaticNat      | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 Static NAT 공급자를 선택할 수 있습니다.                                                                          |
|          | PortForwarding | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 포트포워딩 공급자를 선택할 수 있습니다.                                                                               |
|          | NetworkACL     | 네트워크 ACL 규칙의 그룹입니다. ACL 규칙은 가장 낮은 번호의 규칙부터 시작하여 순서대로 처리됩니다. 각 규칙은 최소한 영향을 받는 프로토콜, 트래픽 유형, 작업 및 영향을 받는 대상/소스 네트워크를 정의합니다. |
|          | Connectivity   | 가상 머신이 외부 또는 내부 네트워크와 어떻게 연결될지 결정합니다. DHCP, 정적 라우팅, VPN 과 같은 다른 네트워크 서비스와 함께 동작할 수 있습니다.                                  |
|          | Gateway        | VPC내에서 인터넷 또는 외부 네트워크로 통신할 수 있도록 출입구 역할 기능.                                                                               |

# ABLESTACK Online Docs