



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

NFS

NFS

개요

NFS는 GlueFS를 NFS 프로토콜로 공유하여 NFS 클라이언트가 Glue 스토리지에 접근할 수 있게 하는 서비스입니다. NFS 게이트웨이 데몬이 Glue MDS와 연동해 메타데이터를 관리하며, 클라이언트는 일반 NFS처럼 마운트해 사용합니다.고가용성 구성이 가능하며, GlueFS가 정상 운영돼야 제대로 작동합니다.


목록 조회

Info

NFS 서비스를 사용하기 위해서는 **클러스터 > 서비스** 에서 NFS 서비스를 생성해야 합니다.


1. NFS Export 목록을 조회하고 관리하는 화면입니다.

생성된 NFS Export 목록을 확인하거나 생성 버튼을 클릭하여 새로운 NFS Export를 생성할 수 있습니다.



세부 설명 조회

1. NFS Export의 세부 설명 정보를 확인할 수 있습니다.




The screenshot shows the 'NFS' configuration page in the ABLESTACK interface. The '세부설명' (Details) tab is selected, displaying a table of NFS export settings. Below the table, there is a detailed configuration section for the selected export.

경로	Pseudo	클러스터	스토리지 백엔드	접근 형태
/	/nfspath	nfs	CephFS	RW
/volumes/nfs	/export	nfs	CephFS	RW

세부설명	클라이언트 (0)
CephFS 사용자	nfs.nfs.2
CephFS 파일 시스템	gluefs
NFS 프로토콜	NFSv4
Pseudo	/export
Squash	no_root_squash
경로	/volumes/nfs
보안 라벨	
스토리지 백엔드	CephFS
전송	TCP, UDP
접근 형태	RW
클러스터	nfs

클라이언트 조회

1. NFS Export의 클라이언트 정보를 확인할 수 있습니다.



The screenshot shows the 'NFS' configuration page in the ABLESTACK interface. The '조회' (Query) tab is selected, displaying a table of NFS export settings. Below the table, there is a detailed configuration section for the selected export.


경로	Pseudo	클러스터	스토리지 백엔드	접근 형태
/	/nfspath	nfs	CephFS	RW
/volumes/nfs	/export	nfs	CephFS	RW

주소	접근 형태	Squash
10.10.0.0/16	RW	no_root_squash


- 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
- 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.

생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성 NFS 내보내기 화면을 호출합니다.



2. NFS 내보내기 생성을 위한 항목을 입력합니다.




- **클러스터:** NFS 클러스터를 선택합니다.
- **스토리지 백엔드:** 스토리지 백엔드를 선택합니다.
- **Volume:** Volume을 선택합니다.
- **CephFS 경로:** CephFS 경로를 입력합니다. (NFS를 제공할 GlueFS의 경로)
- **NFS 프로토콜:** NFS 프로토콜을 체크합니다.
- **Pseudo:** Pseudo를 입력합니다. (내보내기 경로)
- **접근 형태:** 접근 형태를 선택합니다.
- **Squash:** Squash를 선택합니다.
- **전송 프로토콜:** 전송 프로토콜을 선택합니다.
- **필요시 클라이언트** 를 설정합니다.


- 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
- 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.
- **생성 NFS 내보내기** 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 생성합니다.

편집

1. 선택한 NFS 내보내기의 정보를 편집합니다.



- 목록에서 편집할 NFS 내보내기를 선택합니다.
- **편집** 버튼을 클릭하여 편집 NFS 내보내기 화면을 호출합니다.




- **클러스터**: NFS 클러스터를 선택합니다.
- **스토리지 백엔드**: 스토리지 백엔드를 선택합니다.

- **Volume:** Volume을 선택합니다.
- **CephFS 경로:** CephFS 경로를 입력합니다. (NFS를 제공할 GlueFS의 경로)
- **NFS 프로토콜:** NFS 프로토콜을 체크합니다.
- **Pseudo:** Pseudo를 입력합니다. (내보내기 경로)
- **접근 형태:** 접근 형태를 선택합니다.
- **Squash:** Squash를 선택합니다.
- **전송 프로토콜:** 전송 프로토콜을 선택합니다.
- 필요시 **클라이언트** 를 설정합니다.
 - 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
 - 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.
- **편집 NFS 내보내기** 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 편집합니다.


삭제

1. 선택한 NFS 내보내기를 삭제합니다.



- 목록에서 삭제할 NFS 내보내기를 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete NFS 내보내기 화면을 호출합니다.

2. NFS 내보내기 삭제를 위한 항목을 입력합니다.



- 예, 확실합니다. 를 체크 합니다.
- Delete NFS 내보내기 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 삭제합니다.

ABLESTACK Online Docs