



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

백업 저장소

백업 저장소

개요

Mold의 백업 저장소(NAS)를 추가하여, 이를 통해 공유 스토리지를 KVM 호스트에 임시로 마운트하여 인스턴스 백업 /복원 디스크 작업을 수행합니다.

Note

- 백업 활성화 필수: 백업 프레임워크를 활성화해야 백업 저장소 메뉴가 활성화됩니다. (글로벌 설정에서 backup.framework.enabled 옵션 활성화)

목록 조회


백업 저장소 화면에서는 백업 저장소 목록을 확인하고 관리할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Backup Storage' management page in the 'admin cloud' interface. The left sidebar lists various system settings, with 'Backup Storage' currently selected. The main area displays a table of backup storage configurations. The table has columns for Name, Provider, Type, Address, and Zone. A single entry is listed: 'ABLESTACK-Backup' with provider 'nas', type 'nfs', address '10.10.0.101:/volume1/Backup', and zone 'Demo-Zone'. Above the table, there is a 'Backup Storage Add' button and a search bar. Below the table, there is a pagination control showing '전체 1 개 항목 중 1-1 표시' and '20 / 쪽'.

이름	제공자	유형	주소	Zone
ABLESTACK-Backup	nas	nfs	10.10.0.101:/volume1/Backup	Demo-Zone

백업 저장소 추가

백업 저장소 추가 버튼을 클릭하여 새로운 백업 저장소를 추가할 수 있습니다.




1. 백업 저장소 추가 화면에서 다음 항목을 입력합니다.

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **주소:** 백업 저장소의 IP와 경로를 입력합니다.
- **유형:** 유형을 선택합니다.
- **마운트 옵션:** 마운트 옵션을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.

2. 모든 항목을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.



백업 저장소 상세 화면

추가된 백업 저장소의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.



백업 저장소 제거

백업 저장소 제거 버튼을 클릭하여 추가된 백업 저장소를 제거할 수 있습니다.



ABLESTACK Online Docs