


Manual del servidor FTP en Windows Server 2022


Paso 1: Nos vamos al Administrador del Servidor y nos vamos a Administrar y le damos clic en Agregar roles y características:




Paso 2: Y nos esta ventana de los Roles y desplegamos el Servidor web IIS y marcamos el Servidor FTP:




Paso 3: Y nos sale esta ventana y le damos a instalar:




Paso 4: Y se nos instala:




Paso 5: Y nos sale en el IIS el DC:




Paso 6:Le damos clic en DC y nos sale un menú y le damos a Administrador de Internet information Services(IIS):




Paso 7: Y cuando le damos clic nos sale esta ventana:




Paso 8: Y le damos clic en DC (CLOCKWORK) y nos sale un menú y le damos a Agregar sitio FTP:




Paso 9: Y le ponemos un Nombre y una Ruta de acceso:




Paso 10: Y creamos la carpeta Clokwork-FTP:




Paso 11: Y luego de ver creado la carpeta nos vamos al Administrador del Servidor y le damos clic en Herramientas y le damos clic en Usuarios y equipo de Active Directory:




Paso 12: Y nos sale esta ventana y le damos clic en Users y nos sale un menu y le damos Nuevo>grupo:



Paso 13: Y nos sale esta ventana y le ponemos un nombre al grupo:



Paso 14: Y luego creamos un Nuevo>Usuario:




Paso 15: Y nos sale esta venta y le ponemos un nombre:

A screenshot of the 'Nuevo objeto: Usuario' (New Object: User) dialog box. The 'Crear en:' (Create in:) field shows 'clockwork.local/Users'. The 'Nombre de pila:' (First name) field contains 'bob', and the 'Iniciales:' (Initials) field is empty. The 'Apellidos:' (Last name) field is empty. The 'Nombre completo:' (Full name) field contains 'bob'. The 'Nombre de inicio de sesión de usuario:' (User logon name) field contains 'bob', and the domain dropdown shows '@clockwork.local'. The 'Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):' (User logon name (pre-Windows 2000)) field contains 'CLOCKWORK\'. At the bottom, there are buttons for '< Atrás' (Back), 'Siguiete >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel).


Paso 16: Y nos sale otra ventana y le ponemos una contraseña:

A screenshot of the 'Nuevo objeto: Usuario' (New Object: User) dialog box, showing the password configuration section. The 'Contraseña:' (Password) and 'Confirmar contraseña:' (Confirm password) fields are both masked with dots. Below these fields are four checkboxes: 'El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión' (The user must change the password at the next logon), 'El usuario no puede cambiar la contraseña' (The user cannot change the password), 'La contraseña nunca expira' (The password never expires), and 'La cuenta está deshabilitada' (The account is disabled). The 'El usuario no puede cambiar la contraseña' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for '< Atrás' (Back), 'Siguiete >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel).


Paso 17: Y nos sale un resumen y le damos a Finalizar:




Paso 18: Y el usuario que hemos creado le damos a las Propiedades:




Paso 19: Y en Miembro de le damos a Agregar:




Paso 20: Y nos sale una ventana y en Miembro de buscamos el grupo que hemos creado:




Paso 21: Y de vuelta al Administrador de Internet Information Services(IIS) y le damos a Acceso a la red y nos sale esta ventana:



Paso 22: Y buscamos el grupo:



Paso 23: Y buscamos y el grupo que hemos creado:



Paso 24: Y le ponemos un nombre y un la ruta:

Agregar sitio FTP

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:
Clockwook FTP

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
C:\inetpub\Clockwoor-FTP ...

Paso 25: Y cuando le damos a siguiente y nos esta ventana:

Agregar sitio FTP

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

Dirección IP: Puerto:
Todas las no asignadas 21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
No seleccionado ... Sele...

Paso 26: Y cuando le damos a siguiente nos sale esta ventana:

Agregar sitio FTP

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

Dirección IP: Puerto:

☐ Habilitar nombres de host virtuales:

Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL

☐ Permitir SSL

☐ Requerir SSL

Certificado SSL:

Paso 27: Y cuando le damos a siguiente nos sale esta ventana de la información de autenticación y autorización:

Agregar sitio FTP

 **Información de autenticación y autorización**

Autenticación

☐ Anónima

☒ Básica

Autorización


Permitir el acceso a:

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir

Paso 28: Y ahora en Firewall de Windows Server 2022 nos vamos a Reglas de entrada y le damos a Nueva Regla:



Paso 29: Y nos sale esta ventana y dejamos a la primera opción:

Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ **Programa**
Regla que controla las conexiones de un programa.

☒ **Puerto**
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ **Predefinida:**
Acceso a red COM+
Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

☐ **Personalizada**
Regla personalizada.

Paso 30: Y nos sale esta ventana y lo dejamos igual:

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos**
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos: 20-21

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

Paso 31: Y nos sale esta ventana y dejamos la opción:

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción**
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☒ **Permitir la conexión**

Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ **Permitir la conexión si es segura**

Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Estas se aplican mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de conexión.

Personalizar...

☐ **Bloquear la conexión**

Paso 32: Nos otra ventana y le dejamos las tres opción:

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil**
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**

Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.


☒ **Privado**

Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ **Público**

Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

Paso 33: Y le ponemos el nombre de la regla:



Paso 34: Y en windows 10 en la terminal ponemos el siguiente comando y la ip del servidor y le ponemos el nombre y contraseña del Usuario:

```
C:\> Administrador: Símbolo del sistema - ftp 192.168.10.100

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.10.100
Conectado a 192.168.10.100.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.10.100:(none)): Bob
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
```

Paso 35: Y nos sale esta ventana y le damos a Permitir acceso:

