



# 單元 08：洗手技術

醫療照護技術稽核標準化教學指南 | 12 項關鍵指標完整解析

臨床護理教育與技術稽核中心




# 看不見的威脅，看得見的防護。

洗手不僅是日常清潔，更是截斷院內感染鏈最精準的醫療技術。

本指南將依據最新技術稽核標準，為您逐一解構洗手技術的 12 道精準工序。





## 【題號 01】 歸零：手部淨空

能去除手上所有飾物（包括手錶、戒指、手鍊等）。



無法去除之飾物（如緊咬的戒指）需一併清洗與消毒



## 【題號 02-03】 啟動：精準取水與給皂

- 【題號 02】 能正確打開水龍頭，沖濕雙手。（先水）
- 【題號 03】 能正確取用適量洗手劑或消毒劑。（後皂）

## 【題號 04】洗淨解剖學：全區覆蓋

能正確將洗手劑均勻塗抹雙手後，確保無死角涵蓋以下部位：

1. 手掌互搓

3. 雙手指間


2. 右(左)手掌與  
左(右)手背互搓

4. 虎口

5. 手腕


# 【題號 04】洗淨動力學：達標參數與姿態

## PARAMETER DASHBOARD




各部位至少搓揉 **5 次** 或 至少搓洗 **15 秒**，  
搓揉雙手至泡沫產生。

## POSTURE BLUEPRINT



## 【題號 05】重力沖洗法

能正確以流動自來水下直接沖洗。




## 【題號 06】安全乾燥

能正確取用擦手紙（或烘乾機）將雙手擦乾。

### PAPER TOWEL METHOD



### AIR DRYER METHOD



### Expert Insight

潮濕的皮膚傳播細菌機率遠高於乾燥表面，徹底乾燥是洗手技術成功的最後一哩路。

## 【題號 07-09】 標準化環境配置


【題號 07】  
應張貼洗手標示  
牌於洗手台上方  
(指引明確)。



【題號 08】  
配備適當之洗手劑  
(補給充足)。



【題號 09】  
配備下拉式擦手  
紙 (不交叉感  
染)。



Perfect Sink Station

## 【題號 10-11】時間對決矩陣：黃金標準

### 濕洗手



#### 【題號 10】

濕洗手：需時 40-60 秒。  
使用洗手劑與清水，適用於手部有明顯髒污或接觸特殊病原體時。

### 乾洗手



#### 【題號 11】

乾洗手：需時 20-30 秒。  
使用酒精性乾洗手液，適用於常規、無明顯髒污的快速消毒。

## Precision Clinical Blueprint


### 【題號 12】防護網模型：洗手五時機

能正確說出阻斷交叉感染的五大關鍵切入點。

洗手五時機不只是考試背誦的條文，更是每一次接觸病患前必然觸發的臨床反射動作。



# 五時機空間地圖



## 五大時刻清單

【1】接觸病人前



【2】執行清潔/  
無菌操作技術前



【3】曝觸病人體液風險後

【4】接觸病人後



【5】接觸病人週遭環境後

# 稽核全景視圖：12 大指標矩陣

## 【事前準備】

- ❑ 01 去除飾物
- ❑ 02 打開水龍頭沖濕雙手
- ❑ 03 取用適量洗手劑

## 【環境設備】

- ❑ 07 張貼洗手標示牌
- ❑ 08 配備洗手劑
- ❑ 09 配備下拉式擦手紙

## 【核心操作】

- ❑ 04 五區揉搓 15 秒
- ❑ 05 流水沖洗 (低於手肘)
- ❑ 06 擦手紙擦乾

## 【觀念標準】

- ❑ 10 濕洗 40-60 秒
- ❑ 11 乾洗 20-30 秒
- ❑ 12 洗手五時機

# 稽核實務：最易失分熱區



**盲點 1：區域死角：**手腕、虎口與指間經常漏洗或揉搓次數不足 5 次。



**盲點 2：姿勢錯誤：**沖水時習慣將指尖朝上，導致污水回流污染已清潔的手臂。



**盲點 3：時間混淆：**無法精確區分濕洗手 (40-60s) 與乾洗手 (20-30s) 的秒數差異，操作過於倉促。

# 精準的技術，是最溫柔的守護。

洗手技術的 12 道稽核標準，不只是為了通過考試，  
而是為了確保您每一雙伸向病患的手，  
都帶著絕對的安全與承諾。