

TOMA DE MUESTRA PARA UROCULTIVO

(PACIENTES MUJERES)

En cualquier unidad de toma de muestras le entregarán un frasco estéril e instrucciones para la toma de muestra de orina necesaria para este examen.

Estimada paciente:

Le rogamos leer detenidamente el siguiente instructivo. De su cumplimiento dependerá la calidad de la muestra y el correcto resultado del análisis.

La muestra óptima, salvo urgencias, es la **primera orina de la mañana tomada en ayuno** -o en su defecto- considerar una retención urinaria mínima de cuatro (4) horas. Si bien la muestra se puede recolectar durante la menstruación, debido al alto riesgo de contaminación, es preferible evitar este período; restringiendo esta opción sólo para casos de urgencia (por ej. infecciones urinarias sintomáticas). Para este examen la paciente no debiese estar con tratamiento antibiótico.

Las muestras para urocultivo de pacientes de sexo femenino –adultas o niñas- debieran ser tomadas asépticamente, de preferencia por personal técnico calificado en el mismo laboratorio. **La toma de la muestra en el domicilio por la misma paciente no es recomendable por el alto riesgo de contaminación genital o fecal de la orina.** Esta situación obliga -en caso de presentarse- a repetir la muestra, con el consiguiente retraso en la entrega del resultado y en el inicio del tratamiento, además del aumento de los costos para la paciente. Sin embargo, por distintas consideraciones, algunas pacientes prefieren tomar ellas mismas sus muestras. En estos casos es deseable seguir exhaustivamente las siguientes instrucciones.

Instrucciones:

1. Hacer un prolijo aseo genital con agua jabonosa y algodón (idealmente usar clorhexidina 2%), limpiando **sólo desde adelante hacia atrás**, entre los pliegues de la zona genital. Repetir el proceso varias veces, usando distintas tómulas de algodón, cada una de ellas utilizadas sólo una vez y siempre de adelante hacia atrás. Enjuagar con algodón y abundante agua tibia, en la misma dirección, recordando siempre que debe ser de adelante hacia atrás.
2. Utilizar un trozo grande de algodón humedecido en agua –o un tampón si procede– para taponar la vagina y evitar la contaminación de la muestra con flujo vaginal. Procurar exponer lo más libremente posible el meato urinario. Mantener esta posición durante todo el procedimiento.
3. Orinar en el excusado un primer chorro de volumen importante y depositar un segundo chorro –porción media de la micción– directamente en el frasco estéril, llenándolo al menos hasta la mitad de su capacidad. Terminar de orinar en el excusado.
4. Tapar el frasco cuidadosamente, comprobando que ha quedado bien cerrado, es decir, cerrado herméticamente. Anotar el nombre completo de la paciente (nombres y ambos apellidos) y remitir a la unidad de toma de muestras **antes de dos (2) horas, desde que ha sido recolectada la muestra.**

En días muy calurosos, mantener refrigerada la muestra con hielo. Para ello coloque la muestra en una bolsa plástica, ciérrela herméticamente y deposítela a su vez dentro de otra bolsa plástica que contenga hielo, antes de remitir a la unidad de toma de muestras.

5. Informar, al entregar la muestra en la unidad de toma de muestras, de eventual tratamiento antibiótico o analgésico.