

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) POR PCR EN HOMBRES

Estimado paciente:

Su médico le ha solicitado un examen para detectar diversos microorganismos que pueden causar ITS. Estos análisis pueden realizarse a partir de diferentes tipos de muestras, como secreción uretral, orina, anorectal o incluso orofaríngea. Es importante tener en cuenta que cada tipo de muestra requiere preparaciones específicas para garantizar la correcta toma y la precisión de los resultados. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas adecuadas a su condición.

En caso de que el examen solicitado sea un **panel genitourinario o de ITS por PCR**, éste busca pesquisar la presencia de los siguientes gérmenes patógenos: chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae, mycoplasma genitalium, trichomona vaginalis, mycoplasma hominis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, candida albicans, herpes simplex virus 1 (HSV1), herpes simplex virus 2 (HSV2), treponema pallidum y gardnerella vaginalis. Si en la orden médica no se especifica la muestra requerida, se tomará una muestra de orina de primer chorro.

En caso de que le soliciten un examen a partir de secreción uretral, si presenta abundante secreción, el examen puede ser realizado sin cumplir con el requisito de retención de orina.

Si tuviese **exámenes de secreción uretral y de orina**, acuda a la unidad de toma de muestras para tomar exámenes de secreción uretral previo a la obtención de la muestra de orina de primer chorro.

Para garantizar una muestra de calidad, es importante que lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de proceder con la toma de la muestra.

En caso de que la muestra solicitada es una **orina de primer chorro**, esta puede ser recolectada en domicilio o en la unidad de toma de muestras, para lo cual usted debe:

1. Lavarse las manos con agua y jabón.
2. Realizar aseo genital prolijo con abundante agua y jabón, retraer el prepucio y lavar el glande. Enjuagar con abundante agua y secar el exceso de humedad con una toalla recién lavada o toalla absorbente desechable.
3. Con el prepucio retraído, **orinar directamente al frasco estéril**, procurando no tocar los bordes del frasco y llenándolo al menos hasta la mitad de su capacidad. Terminar la micción en el excusado.
4. Tapar el frasco cuidadosamente, comprobar que haya quedado bien cerrado. Anotar el nombre completo del paciente (nombre y dos apellidos) en etiqueta y remitir al laboratorio antes de dos horas desde que ha sido recolectada la muestra.
5. En días calurosos, mantener refrigerada la muestra con hielo. Para ello, coloque la muestra en una bolsa plástica, ciérrela herméticamente y deposítala a su vez dentro de otra bolsa plástica que contenga hielo, antes de remitir a la unidad de toma de muestras.

En caso de que la muestra solicitada sea de **secreción uretral**, esta debe ser tomada en la unidad de toma de muestras, por el personal clínico, la preparación previa al examen es la siguiente:

1. Lavarse las manos con agua y jabón.
2. Realizar aseo genital prolijo con abundante agua y jabón, retraer el prepucio y lavar el glande. Enjuagar con abundante agua y secar el exceso de humedad con una toalla recién lavada o toalla absorbente desechable.
3. Es necesario que se presente en la unidad de toma de muestras sin haber realizado la primera orina de la mañana, esto con la finalidad de obtener una muestra de secreción uretral adecuada.

En caso de que la muestra solicitada sea **anorectal**, esta debe ser tomada en la unidad de toma de muestras, por el personal clínico, la preparación previa al examen es la siguiente:

1. No utilizar ningún tipo de pomada o lubricante en las 72 horas previas a la toma de muestra.

Si tiene dudas respecto de este informativo consulte al personal de la unidad de toma de muestras. Eventualmente consulte a nuestro **Call center 323323600**, al correo **consultas@aclin.cl** o en la sección contacto en nuestra web: **www.aclin.cl**

Revisado por Q.F. Marcelo Tapia C. / Última actualización: 01/04/2025

2. Considerar que si la tórula presenta una elevada contaminación por heces, se deberá repetir la toma de muestra para asegurar la obtención de una muestra que facilite la detección de los gérmenes a analizar.

En caso de que la muestra solicitada sea **orofaríngea**, esta debe ser tomada en la unidad de toma de muestras, por el personal clínico, la preparación previa al examen es la siguiente:

1. Es recomendable no consumir alimentos ni bebidas 20 - 30 minutos antes de la toma de muestra.
2. No debe masticar chicle, fumar o utilizar algún tipo de spray bucal 30 minutos antes de la toma de muestra.

En caso de que el examen solicitado sea para detectar el **virus papiloma humano (VPH)**, la muestra debe ser tomada en la unidad de toma de muestras, por el personal clínico. Para este examen se requiere de dos tipos de muestras, la primera a partir de secreción uretral y una segunda que se obtiene realizando un hisopado desde el glande, prepucio, surco y lesión (en caso de existir). La preparación previa al examen es la siguiente:

1. Presentarse en la unidad de toma de muestras con retención de orina (primera orina de la mañana) y sin haber realizado aseo genital.

La toma de muestras para este examen se realiza en todas nuestras unidades de toma de muestras por orden de llegada, de lunes a sábado.

Al momento de acudir a la unidad de toma de muestras, debe presentar su Cédula de identidad o DNI en conjunto a la orden médica.

Para conocer el horario de funcionamiento de cada unidad de toma de muestras, ingrese a <https://aclin.cl/sucursales/>