

# PARTE 1: GUIAS E NUMERAÇÃO DE PAGINA MICROSOFT WORD 2003, 2007 OU 2010

Coordenador: José Norberto Sousa Lopes.



### ABNT 2011 - GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÕES PARA WORD

Fonte: 14 para Títulos de Nível 1 Fonte: 9 ou 10 para Citações e Legendas

Fonte: 12 para Texto Padrão e Títulos de Nível 2 a 9

Fonte: Arial ou Times New Roman

Margens: Superior: 3cm Inferior: 2cm Direita: 2cm Esquerda:3cm

# PRÉ

CAPA.
FOLHAS DE ROSTO,
APROVAÇÃO E/OU
AGRADECIMENTOS

(Opcional) SUMÁRIO.

ÍNDICES (opcional) Figuras ou Tabelas

# DURANTE

RESUMO E ABSTRACT
INTRODUÇÃO
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
METODOLOGIA
CONCLUSÃO



GLOSSÁRIO (opcional).

**ANEXOS** 

**BIBLIOGRÁFICA** 

WEB GRAFIA

#### NUMERAÇÃO ROGRESSIVA. ABNT NBR 6024

Deve ser utilizado para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, Destacam-se em títulos das seções, utilizando-se dos recursos de *negrito*, *itálico ou sublinhado* e outros, no sumário e, de forma idêntica, no texto.

#### **ESTILOS DO TEXTO**

1. **NIVEL 1, 14, NEGRITO** 

1.1 NIVEL 2, 12 NORMAL

1.1.1 Nível 3, 12 Negrito

1.1.1.1 Nível 4, 12 Normal

1.1.1.1.1 Nível 5, 12 Negrito

1.1.1.1.1 Nível 6, 12 Normal 1.1.1.1.1.1 Nível 7, 12 Negrito

1.1.1.1.1.1.1 Nível 8, 12 Normal

1.1.1.1.1.1.1.1 Nível 9, 12 Negrito

#### Cabecalho

As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. A Numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2cm da borda direita da folha

### **Parágrafos**

#### **Texto Normal:**

Alinhamento: Justificado.

Recuo: 0 esquerda,

0 direita,

Especial: Primeira linha 1.25

cm

espaçamento entre linhas:

0 antes,

0 depois,

Entre linhas: 1.5 linhas

#### Títulos:

Alinhamento: Justificado.

Recuo: 0 esquerda,

0 direita,

Especial: nenhum.

#### espaçamento entre linhas:

0 antes,

0 depois,

Entre linhas: 1.5 linhas

# Citações com mais de 4 linhas

Alinhamento: Justificado.

Recuo: 4cm esquerda,

0 direita,

Especial: nenhum.

#### espaçamento entre linhas:

0 antes,

0 depois,

Entre linhas: Simples.



PARTE 1: GUIAS

### PRÓXIMO SLIDE PARA ASSISTIR

#### Mostrar tudo

O Guia Mostrar tudo auxilia na localização dos elementos ocultos do arquivo como por exemplo, quebras; de página e de seção.

(Layout: Pagina inicial > Parágrafo > Mostrar tudo



#### Estilos

O Guia Estilos é um dos elementos mais importantes para elaborar documentos no formato ABNT.


(Layout: Pagina inicial > Estilo > Estilos 🕞 )

### Réguas

O Guia de Réguas auxilia na edição de margens e sistema de numeração. (Layout: Exibição > Mostrar > Régua )

### • Painel de Navegação


O Guia de Réguas auxilia na edição de margens e sistema de numeração. (Layout: Exibição > Mostrar > Régua )





PARTE 1: MARGENS

# PRÓXIMO SLIDE PARA ASSISTIR




### • Configuração de Margens

Superior: **3 cm**. Esquerda: **3 cm**.

Inferior: 2 cm.
Direita: 2 cm.


(Layout: Layout de Pagina > Configurar Página > Margens)





PARTE 1: NUMERAÇÃO DE PÁGINA AUTOMÁTICA

### PRÓXIMO SLIDE PARA ASSISTIR



### Numeração Automática de páginas.

Para cumprir com as definições da norma, utilizaremos A "quebra de seção" e a opção "vincular ao anterior", quando desativa permite manter cabeçalhos diferentes para cada seção.

(Quebra de seção: Layout de Página > Quebras > Quebra de Seção. )


(**vincular ao anterior**: Duplo clique na parte superior de qualquer folha Guia: Design > Navegação > Vincular ao Anterior. )

### Numeração Automática de páginas.

Segundo a ABNT, páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. A Numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2cm da borda direita da folha.

### Para isto utilizamos o cabeçalho.

(Layout: Duplo clique na parte superior de qualquer folha Guia: Design > Cabeçalho e Rodapé > Numero de Pagina. E Guia: Design > Posição > Cabeçalho Acima: 2 cm)





PARTE 1: NUMERAÇÃO DE PÁGINA AUTOMÁTICA

# PRÓXIMO SLIDE PARA ASSISTIR

De acordo com a Norma da ABNT não devem ser numeradas a capa, folha de rosto, folha de agradecimento e etc. Os elementos PRÉ-TEXTUAIS devem ser contados porem não numerados, e os demais numerados e contados. Podemos resolver isto criando 3 seções diferentes:

sem quebra de seção

Seção 1: Capa; Folha de Rosto e etc. Sem numeração de página no cabeçalho



Seção 2: Iniciando em Sumário.

Configurar o cabeçalho para iniciar contagem em 1. Cor da Fonte: Branca. Desvincular ao anterior.



Seção 2: Iniciando em Sumário.

Desvincular ao anterior.

