

1 ROBOCOPY

1. **Kopírování souborů a adresářů:** Robocopy může kopírovat soubory a adresáře z jednoho místa na druhé, včetně podadresářů a jejich obsahu.
2. **Zrcadlení:** Může zrcadlit adresáře, což znamená, že cílový adresář bude přesnou kopií zdrojového adresáře.
3. **Multithreading:** Robocopy podporuje multithreading, což může výrazně urychlit proces kopírování.
4. **Restartovatelný režim:** Pokud je kopírování souboru přerušeno, Robocopy může pokračovat tam, kde skončilo, místo aby začínalo znovu.
5. **Režim zálohování:** Může přepsat nastavení oprávnění souborů a složek, která by jinak mohla blokovat přístup.
6. **Protokolování:** Robocopy může protokolovat podrobnosti o operaci kopírování, poskytující přehled o tom, co bylo zkopírováno, přeskočeno nebo selhalo.

Běžně používané možnosti:

- /S: Kopíruje podadresáře, kromě prázdných.
- /E: Kopíruje podadresáře, včetně prázdných.
- /Z: Kopíruje soubory v restartovatelném režimu.
- /COPYALL: Kopíruje všechny informace o souboru (data, atributy, časová razítka, zabezpečení, vlastník, auditování).
- /MT: Umožňuje multithreading pro vyšší výkon.

Příklady příkazů:

- **Základní kopírování:** robocopy "C:\source" "D:\destination"
- **Kopírování s podadresáři:** robocopy "C:\source" "D:\destination" /E
- **Kopírování s multithreadingem:** robocopy "C:\source" "D:\destination" /MT

2 Tasklist

Tasklist je příkazový nástroj v systému Windows, který umožňuje zobrazit seznam běžících procesů na vašem počítači. Tento nástroj je užitečný pro správce systému a pokročilé uživatele, kteří potřebují monitorovat a spravovat procesy.

Klíčové vlastnosti Tasklist:

1. **Zobrazení běžících procesů:** Tasklist poskytuje seznam všech aktivních procesů, včetně jejich ID procesu (PID), názvu obrazu, využití paměti a dalších informací.

2. **Filtrace a třídění:** Můžete filtrovat a třídit procesy podle různých kritérií, jako je název obrazu, PID, nebo využití paměti.
3. **Vzdálené monitorování:** Tasklist umožňuje zobrazit procesy běžící na vzdálených počítačích, což je užitečné pro správu sítí.

Příklady použití:

- **Zobrazení všech běžících procesů:** `tasklist`
- **Zobrazení procesů s konkrétním názvem:** `tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"`
- **Zobrazení procesů na vzdáleném počítači:** `tasklist /S remotePC /U username /P password`

Tasklist je užitečný nástroj pro diagnostiku a správu systému, který poskytuje podrobné informace o běžících procesech a umožňuje jejich efektivní monitorování.

3 taskkill

`taskkill` je příkazový nástroj v systému Windows, který slouží k ukončení jednoho nebo více běžících procesů. Tento nástroj je užitečný pro správce systému a pokročilé uživatele, kteří potřebují spravovat a ukončovat procesy přímo z příkazového řádku.

Klíčové vlastnosti Taskkill:

1. **Ukončení procesů podle ID nebo názvu:** Taskkill umožňuje ukončit procesy buď podle jejich ID (PID), nebo podle názvu obrazu (Image Name).
2. **Nucené ukončení:** Můžete vynutit ukončení procesů, které nereagují, pomocí přepínače `/F`.
3. **Ukončení vzdálených procesů:** Taskkill umožňuje ukončit procesy běžící na vzdálených počítačích.
4. **Filtrace procesů:** Můžete použít různé filtry pro výběr procesů, které chcete ukončit, například podle stavu, názvu uživatele, využití paměti atd.

Příklady použití:

- **Ukončení procesu podle názvu obrazu:** `taskkill /IM notepad.exe`
- **Nucené ukončení procesu:** `taskkill /F /IM notepad.exe`
- **Ukončení procesu podle ID:** `taskkill /PID 1234`
- **Ukončení všech nereagujících procesů:** `taskkill /F /FI "STATUS eq NOT RESPONDING"`

Syntaxe:

Parametry:

- /s <computer>: Specifikuje název nebo IP adresu vzdáleného počítače.
- /u <domain>\\<username>: Spustí příkaz s oprávněními zadaného uživatele.
- /p <password>: Specifikuje heslo uživatelského účtu.
- /fi <filter>: Aplikuje filtr pro výběr úloh.
- /pid <processID>: Specifikuje ID procesu, který má být ukončen.
- /im <imagename>: Specifikuje název obrazu procesu, který má být ukončen.
- /f: Vynutí ukončení procesů.
- /t: Ukončí specifikovaný proces a všechny jeho podprocesy.

4 runas

Runas je příkazový nástroj v systému Windows, který umožňuje spouštět programy a příkazy s oprávněními jiného uživatele. Tento nástroj je užitečný pro správce systému a pokročilé uživatele, kteří potřebují spouštět aplikace nebo skripty s vyššími oprávněními nebo pod jiným uživatelským účtem.

Klíčové vlastnosti Runas:

1. **Spouštění programů s jinými oprávněními:** Umožňuje spouštět programy a příkazy s oprávněními jiného uživatele, což je užitečné pro správu systému a bezpečnost.
2. **Podpora různých uživatelských účtů:** Můžete specifikovat uživatelský účet, pod kterým chcete program spustit, včetně účtů s administrátorskými oprávněními.
3. **Bezpečné zadávání hesel:** Runas umožňuje zadat heslo pro zadaný uživatelský účet, což zajišťuje bezpečné spuštění programu.

Příklady použití:

- **Spuštění programu jako jiný uživatel:** runas /user:domain\username "program.exe"
- **Spuštění příkazového řádku jako administrátor:** runas /user:administrator cmd
- **Spuštění programu s heslem:** runas /user:domain\username /savecred "program.exe"

Syntaxe:

Parametry:

- /profile: Načte uživatelský profil pro uživatelský účet.
- /env: Použije aktuální prostředí, místo prostředí uživatelského účtu.
- /netonly: Použije přihlašovací údaje pouze pro vzdálený přístup.
- /user:<UserAccountName>: Specifikuje uživatelský účet, pod kterým má být program spuštěn.
- program: Specifikuje program nebo příkaz, který má být spuštěn.

5 at

At je příkazový nástroj v systému Windows, který umožňuje plánování úloh. Tento příkaz je užitečný pro správce systému a pokročilé uživatele, kteří potřebují automatizovat spuštění programů nebo skriptů v určitém čase.

Klíčové vlastnosti At:

1. **Plánování úloh:** Umožňuje naplánovat spuštění programů nebo skriptů v konkrétním čase a datu.
2. **Automatizace:** Pomáhá automatizovat opakující se úkoly, což zvyšuje efektivitu správy systému.
3. **Správa úloh:** Umožňuje zobrazit, upravit nebo zrušit naplánované úlohy.

Příklady použití:

- **Naplánování úlohy:** at 14:00 /every:M,T,W,Th,F "C:\scripts\backup.bat"
- **Zobrazení naplánovaných úloh:** at
- **Zrušení naplánované úlohy:** at [ID] /delete

Syntaxe:

Parametry:

- \\computername: Specifikuje vzdálený počítač, na kterém má být úloha naplánována.
- time: Specifikuje čas, kdy má být úloha spuštěna.
- /interactive: Umožňuje úloze interakci s uživatelským prostředím.
- /every:date[,date]...: Specifikuje dny, kdy má být úloha spuštěna.
- /next:date[,date]...: Specifikuje další datum, kdy má být úloha spuštěna.
- command: Specifikuje příkaz nebo program, který má být spuštěn.

6 ver

- **Zobrazení verze operačního systému:** Stačí zadat ver do příkazového řádku a stisknout Enter. Příkaz zobrazí verzi Windows, která je aktuálně nainstalována na vašem počítači.

7 systeminfo

Příkaz systeminfo v systému Windows slouží k zobrazení podrobných informací o konfiguraci počítače a jeho operačního systému. Tento příkaz je užitečný pro správce systému a pokročilé uživatele, kteří potřebují získat komplexní přehled o systému, včetně hardwarových a softwarových specifikací

1

2

.

7.1.1 Klíčové vlastnosti systeminfo:

1. **Informace o operačním systému:** Zobrazuje verzi operačního systému, datum instalace, čas spuštění systému a další.
2. **Informace o hardwaru:** Poskytuje údaje o procesoru, paměti RAM, síťových kartách, disku a dalších hardwarových komponentách.
3. **Informace o síti:** Zobrazuje konfiguraci síťových adaptérů, IP adresy a další síťové informace.
4. **Informace o zabezpečení:** Obsahuje informace o nainstalovaných aktualizacích a opravách zabezpečení.

7.1.2 Syntaxe:

7.1.3 Parametry:

- /s <computer>: Specifikuje název nebo IP adresu vzdáleného počítače.
- /u <domain>\<username>: Spustí příkaz s oprávněními zadaného uživatelského účtu.
- /p <password>: Specifikuje heslo uživatelského účtu zadaného v parametru /u.
- /fo <format>: Určuje výstupní formát (TABLE, LIST, CSV).
- /nh: Potlačí záhlaví sloupců ve výstupu (platí pro formáty TABLE a CSV).

7.1.4 Příklady použití:

- **Zobrazení informací o místním počítači:** systeminfo
- **Zobrazení informací o vzdáleném počítači:** systeminfo /s remotePC /u domain\username /p password
- **Výstup ve formátu CSV:** systeminfo /fo csv

8 Shutdown

8.1.1 Klíčové vlastnosti příkazu `shutdown`:

1. **Vypnutí počítače:** Umožňuje vypnout místní nebo vzdálený počítač.
2. **Restartování počítače:** Může restartovat počítač.
3. **Odhlášení uživatele:** Umožňuje odhlásit aktuálního uživatele.
4. **Nastavení časového limitu:** Můžete nastavit časový limit před vypnutím nebo restartováním.
5. **Dokumentace důvodu:** Umožňuje zadat důvod vypnutí nebo restartování.

8.1.2 Syntaxe:

8.1.3 Parametry:

- `/i`: Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
- `/l`: Odhlásí uživatele. Nelze použít s parametrem `/m` nebo `/d`.
- `/s`: Vypne místní počítač.
- `/r`: Zcela vypne a restartuje počítač.
- `/g`: Zcela vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění restartuje všechny registrované aplikace.
- `/a`: Přerušuje vypínání systému. Lze použít pouze v časovém limitu.
- `/p`: Vypne místní počítač bez časového limitu nebo upozornění.
- `/h`: Uvede místní počítač do režimu hibernace.
- `/hybrid`: Vypne počítač a připraví jej na rychlé spuštění. Musí být použito s parametrem `/s`.
- `/fw`: V kombinaci s možností vypnutí způsobí, aby příští spuštění přešlo do uživatelského rozhraní firmwaru.
- `/e`: Dokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
- `/o`: Umožňuje přejít do nabídky rozšířených možností spuštění a restartovat počítač. Musí být použito s parametrem `/r`.
- `/m \\computer`: Určuje cílový počítač.
- `/t xxx`: Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund.
- `/c "comment"`: Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí.
- `/f`: Vynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího upozornění.
- `/d [p|u:]xx:yy`: Zadejte důvod restartování nebo vypnutí.

8.1.4 Příklady použití:

- **Vypnutí počítače za 30 sekund:** `shutdown /s /t 30`
- **Restartování počítače:** `shutdown /r`
- **Přerušování vypínání:** `shutdown /a`
- **Vypnutí počítače s komentářem:** `shutdown /s /t 60 /c "Plánované vypnutí"`

9 fsutil

Příkaz `fsutil` v systému Windows je výkonný nástroj příkazového řádku určený především pro pokročilé uživatele a správce systému. Tento nástroj poskytuje komplexní funkce pro správu a získávání informací o souborových systémech a svazcích

1

2

.

9.1.1 Klíčové vlastnosti `fsutil`:

1. **Správa souborových systémů:** Umožňuje provádět různé úkoly související se souborovými systémy FAT a NTFS, jako je správa reparse pointů, práce se sparse files nebo odpojení svazku.
2. **Získávání informací:** Poskytuje podrobné informace o svazcích, souborových systémech a jejich vlastnostech.
3. **Pokročilé operace:** Umožňuje provádět pokročilé operace, jako je nastavení krátkých názvů souborů, správa diskových kvót, vytváření hard linků a další.

9.1.2 Příklady použití:

- **Zobrazení seznamu svazků:** `fsutil volume list`
- **Zobrazení informací o souborovém systému svazku:** `fsutil fsinfo volumeinfo C:`
- **Zobrazení stavu automatické opravy souborového systému:** `fsutil repair state`

9.1.3 Syntaxe:

9.1.4 Některé běžné podpříkazy:

- **`fsutil volume`:** Správa a získávání informací o svazcích.
- **`fsutil fsinfo`:** Získávání informací o souborových systémech.
- **`fsutil file`:** Správa souborů, včetně nastavení krátkých názvů a správy alokovaných rozsahů.
- **`fsutil hardlink`:** Vytváření a správa hard linků.
- **`fsutil quota`:** Správa diskových kvót na svazcích NTFS.

10 getmac

Příkaz `getmac` v systému Windows slouží k zobrazení MAC (Media Access Control) adres síťových adaptérů na počítači. Tento příkaz je užitečný pro správce sítě a pokročilé uživatele, kteří potřebují získat informace o fyzických adresách síťových zařízení, což je důležité pro správu a řešení problémů v síti

1

2

3

10.1.1 Klíčové vlastnosti `getmac`:

1. **Zobrazení MAC adres:** Umožňuje zobrazit MAC adresy všech povolených síťových připojení na počítači.
2. **Podpora vzdálených počítačů:** Můžete získat MAC adresy síťových adaptérů na vzdálených počítačích.
3. **Různé formáty výstupu:** Výstup lze zobrazit v různých formátech, jako je tabulka, seznam nebo CSV.

10.1.2 Syntaxe:

10.1.3 Parametry:

- `/s <computer>`: Specifikuje název nebo IP adresu vzdáleného počítače.
- `/u <domain>\<user>`: Spustí příkaz s oprávněními zadaného uživatelského účtu.
- `/p <password>`: Specifikuje heslo uživatelského účtu zadaného v parametru `/u`.
- `/fo {table | list | csv}`: Určuje formát výstupu (tabulka, seznam, CSV).
- `/nh`: Potlačí záhlaví sloupců ve výstupu (platí pro formáty tabulka a CSV).
- `/v`: Zobrazí podrobné informace.

10.1.4 Příklady použití:

- **Zobrazení MAC adres na místním počítači:** `getmac`
- **Zobrazení MAC adres na vzdáleném počítači:** `getmac /s remotePC /u domain\username /p password`
- **Výstup ve formátu CSV:** `getmac /fo csv`

Pokročilé nástroje pro správu systému

příkazový řádek Win + R

10.2 `systeminfo`

Tento příkaz zobrazí podrobné informace o vašem systému, včetně verze operačního systému, hardwarových detailů, konfigurace sítě a dalších.


```
Příkazový řádek
C:\Users\smrcka>systeminfo

Host Name:                NTB-SMRCKA-3
OS Name:                  Microsoft Windows 11 Pro Education N
OS Version:               10.0.26100 N/A Build 26100
OS Manufacturer:         Microsoft Corporation
OS Configuration:        Member Workstation
OS Build Type:             Multiprocessor Free
Registered Owner:         admin
Registered Organization:
Product ID:                00378-50000-00001-AA691
Original Install Date:    04.02.2025, 14:03:27
System Boot Time:         02.05.2025, 13:29:39
System Manufacturer:      LENOVO
System Model:              21CY
System Type:               x64-based PC
Processor(s):              1 Processor(s) Installed.
                          [01]: Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 3 GenuineIntel ~1700 Mhz
BIOS Version:              LENOVO HYN42WW, 14.01.2023
Windows Directory:        C:\WINDOWS
System Directory:          C:\WINDOWS\system32
Boot Device:               \Device\HarddiskVolume1
System Locale:              cs;Čeština
Input Locale:              cs;Čeština
Time Zone:                 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
Total Physical Memory:     16 109 MB
Available Physical Memory: 3 761 MB
Virtual Memory: Max Size: 20 233 MB
Virtual Memory: Available: 1 878 MB
Virtual Memory: In Use:    18 355 MB
```


10.3 msinfo32

Tím se otevře okno "Informace o systému", kde najdete podrobné informace o vašem počítači, včetně hardwarových prostředků, komponent a softwarového prostředí.

Systémové informace		
Soubor Úpravy Zobrazit Nápověda		
Souhrn systémových informací Hardwarové prostředky Součásti Programové prostředí	Položka	Hodnota
	Název operačního systému	Microsoft Windows 11 Pro Education N
	Verze	10.0.26100 Build 26100
	Další popis operačního systému	Není k dispozici
	Výrobce operačního systému	Microsoft Corporation
	Název systému	NTB-SMRCKA-3
	Výrobce systému	LENOVO
	Model systému	21CY
	Typ systému	x64-based PC
	SKU systému	LENOVO_MT_21CY_BU_idea_FM_ThinkBook 16 G4 + IAP
	Procesor	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P, 1700 Mhz, jádra: 12, logické procesory: 16
	Verze systému BIOS/Datum	LENOVO HYN42WW, 14.01.2023
	Verze SMBIOS	3.3
	Verze integrovaného řadiče	1.42
	Režim systému BIOS	UEFI
	Výrobce základní desky	LENOVO
	Základní deska	LVNB161216
	Verze základní desky	SDK0176463 WIN
	Role platformy	Přenosný počítač
	Stav zabezpečeného spouštění	Vypnuto
	Konfigurace PCR7	Pro zobrazení je nutné zvýšení úrovně oprávnění
	Adresa systému Windows	C:\WINDOWS
	Systémový adresář	C:\WINDOWS\system32
	Spouštěcí zařízení	\Device\HarddiskVolume1
	Národní prostředí	Česko
	Vrstva HAL (Hardware Abstracti...	Verze = "10.0.26100.1"
	Uživatelské jméno	AD\smrcka
	Časové pásmo	Střední Evropa (letní čas)
	Nainstalovaná fyzická paměť (R...	16,0 GB
	Celková fyzická paměť	15,7 GB
	Volná fyzická paměť	3,27 GB
	Celková virtuální paměť	19,8 GB
Nalít: ☐ Hledat pouze ve zvolené kategorii ☐ Hledat pouze v názvech kategorií Nalít Zavřít podokno		

services.msc

seznam a správa služeb



10.4 taskmanager

Windows+x, správce úloh

ctrl+alt+del -

Správce úloh

Hledat název, vydavatele nebo PID.

Procesy

Spustit novou úlohu Ukončit úlohu Režim efektivit

Název	Stav	13% Procesor	79% Paměť	2% Disk	0% Síť
Aplikace (12)					
> Adobe Acrobat		0 %	14,4 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> ArcGIS Pro		0,5 %	351,8 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Google Chrome (34)		1,6 %	2 213,4 ...	0,7 MB/s	3,7 Mb/s
> Microsoft Management Cons...		0 %	7,7 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Microsoft Outlook		0 %	176,9 MB	0 MB/s	0,1 Mb/s
> Microsoft Word (2)		0,2 %	403,4 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Průzkumník Windows		0,8 %	135,4 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> SnippingTool.exe		0,1 %	126,7 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Správce úloh		4,5 %	88,5 MB	0,6 MB/s	0 Mb/s
> Systémové informace		0 %	2,4 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Terminál (2)		0 %	72,2 MB	0 MB/s	0 Mb/s
> Total Commander		0 %	3,6 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Procesy na pozadí (91)					
> Acrobat Collaboration Symb...		0,0 %	0,7 MB	0 MB/s	0 Mb/s

10.5 regedit


správa registrů

10.6 mmc

management console mmc

10.6.1 plánovač úloh

přidat



Konzola1 - [Kofenový adresář konzoly\Plánovač úloh (Místní)]

SouborAkceZobrazitOblíbené položkyOknoNápověda

Kofenový adresář konzoly
Plánovač úloh (Místní)

Shrnutí služby Plánovač úloh (poslední aktualizace: 07.05.2025 11:23:59)

Prehled služby Plánovač úloh

 Pomocí Plánovače úloh můžete vytvářet a spravovat běžné úlohy, které bude počítač automaticky provádět v určenou dobu. Začnete kliknutím na některý příkaz v nabídce Akce.

Úlohy jsou uloženy ve složkách v knihovně Plánovače úloh. Pokud chcete zobrazit nebo provést některou operaci u jednotlivých úloh, vyberte úlohu z knihovny Plánovače úloh a klikněte na příkaz v nabídce Akce.

Stav úlohy

Stav úloh spuštěných v poslední době:

Posledních 24 hodin

Shrnutí: Celkem: 152 Spuštěno: 3 Dokončeno: 143 Zastaveno: 0 Nedokončeno: 6

Název úlohy	Výsledek s...	Začátek spuštění	Konec spuštění	Aktivační událo...
.NET Framework NGEN v4.0.3031...				
.NET Framework NGEN v4.0.3031...				
Adobe Acrobat Update Task (na...				
AnalyzeSystem (naposledy spušt...				
ArcGIS Pro Indexing (AD_smrcka)...				
Automatic Device Join for...				

Aktivní úlohy

Naposledy obnoveno: 07.05.2025 11:23:59

Aktualizovat

Akce

Plánovač úloh (Místní)

Připojit k jinému počítač...

Vytvořit základní úlohu...

Vytvořit úlohu...

Importovat úlohu...

Zobrazit všechny spuštěné úlohy

Zakázat historii všech úloh

Konfigurace účtu služby AT

Zobrazit

Otevřít v novém okně

Aktualizovat

Nápověda