

linux iptables

笔记本：应用服务加固
创建时间：2018/11/3 20:37
更新时间：2018/11/4 8:27
作者：苏醒
URL：<https://www.cnblogs.com/xxoome/p/6884376.html>

防火墙是简单有效的方式，如果却是两台服务器都是挂在网的，并且需要通过外网IP来访问Memcache的话，那么可以考虑使用防火墙或者代理程序来过滤非法访问。一般我们在Linux下可以使用iptables或者FreeBSD下的ipfw来指定一些规则防止一些非法的访问，比如我们可以设置只允许我们的Web服务器来访问我们Memcache服务器，同时阻止其他的访问。

```
# 清除访问控制列表
iptables -F

# 设置默认阻止
iptables -P INPUT DROP

# 仅允许主机 192.168.0.2 访问 11211 端口
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.2 --dport 11211 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.2 --dport 11211 -j ACCEPT
```

/打开防火墙文件

```
sudo vim /etc/sysconfig/iptables
```

//新增行 开放80端口

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

//保存退

centos6.x

基本操作

1	# 查看防火墙状态
2	service iptables status
3	
4	# 停止防火墙
5	service iptables stop
6	
7	# 启动防火墙
8	service iptables start
9	
10	# 重启防火墙
11	service iptables restart
12	
13	# 永久关闭防火墙
14	chkconfig iptables off
15	
16	# 永久关闭后重启
17	chkconfig iptables o

```
vim /etc/sysconfig/iptables
```

```
# 加入如下代码，比着两葫芦画瓢 :)
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

保存退出后重启防火墙

```
service iptables restart
```

centos7

莫小安

CentOS7使用firewalld打开关闭防火墙与端口

1、firewalld的基本使用

启动：systemctl start firewalld

关闭：systemctl stop firewalld
查看状态：systemctl status firewalld
开机禁用：systemctl disable firewalld
开机启用：systemctl enable firewalld
2.systemctl是CentOS7的服务管理工具中主要的工具，它融合之前service和chkconfig的功能于一体。
启动一个服务：systemctl start firewalld.service
关闭一个服务：systemctl stop firewalld.service
重启一个服务：systemctl restart firewalld.service
显示一个服务的状态：systemctl status firewalld.service
在开机时启用一个服务：systemctl enable firewalld.service
在开机时禁用一个服务：systemctl disable firewalld.service
查看服务是否开机启动：systemctl is-enabled firewalld.service
查看已启动的服务列表：systemctl list-unit-files|grep enabled
查看启动失败的服务列表：systemctl --failed

3.配置firewalld-cmd

查看版本：firewall-cmd --version
查看帮助：firewall-cmd --help
显示状态：firewall-cmd --state
查看所有打开的端口：firewall-cmd --zone=public --list-ports
更新防火墙规则：firewall-cmd --reload
查看区域信息：firewall-cmd --get-active-zones
查看指定接口所属区域：firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0
拒绝所有包：firewall-cmd --panic-on
取消拒绝状态：firewall-cmd --panic-off
查看是否拒绝：firewall-cmd --query-panic
那怎么开启一个端口呢
添加
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent （--permanent永久生效，没有此参数重启后失效）
重新载入
firewall-cmd --reload
查看
firewall-cmd --zone= public --query-port=80/tcp
删除
firewall-cmd --zone= public --remove-port=80/tcp --permanent