

## linux iptables

笔记本：应用服务加固  
创建时间：2018/11/3 20:37 更新时间：2018/11/4 14:35  
作者：苏醒  
URL：<https://www.cnblogs.com/xxoome/p/6884376.html>

防火墙是简单有效的方式，如果却是两台服务器都是挂在网的，并且需要通过外网IP来访问Memcache的话，那么可以考虑使用防火墙或者代理程序来过滤非法访问。一般我们在Linux下可以使用iptables或者FreeBSD下的ipfw来指定一些规则防止一些非法的访问，比如我们可以设置只允许我们的Web服务器来访问我们Memcache服务器，同时阻止其他的访问。

```
# 清除访问控制列表
iptables -F

# 设置默认阻止
iptables -P INPUT DROP

# 仅允许主机 192.168.0.2 访问 11211 端口
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.2 --dport 11211 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.2 --dport 11211 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables save
```

### /打开防火墙文件

```
sudo vim /etc/sysconfig/iptables
```

### //新增行 开放80端口

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

### //保存退

## centos6.x

### 基本操作

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | # 查看防火墙状态                |
| 2  | service iptables status  |
| 3  |                          |
| 4  | # 停止防火墙                  |
| 5  | service iptables stop    |
| 6  |                          |
| 7  | # 启动防火墙                  |
| 8  | service iptables start   |
| 9  |                          |
| 10 | # 重启防火墙                  |
| 11 | service iptables restart |
| 12 |                          |
| 13 | # 永久关闭防火墙                |
| 14 | chkconfig iptables off   |
| 15 |                          |
| 16 | # 永久关闭后重启                |
| 17 | chkconfig iptables o     |

```
vim /etc/sysconfig/iptables
```

```
# 加入如下代码，比着两葫芦画瓢 :) 
```

```
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

### 保存退出后重启防火墙

```
service iptables restart
```

## CentOS7使用firewalld打开关闭防火墙与端口

### 1、firewalld的基本使用

启动：systemctl start firewalld

关闭：systemctl stop firewalld

```
查看状态： systemctl status firewalld
开机禁用： systemctl disable firewalld
开机启用： systemctl enable firewalld
2.systemctl是CentOS7的服务管理工具中主要的工具，它融合之前service和chkconfig的功能于一体。
启动一个服务：systemctl start firewalld.service
关闭一个服务：systemctl stop firewalld.service
重启一个服务：systemctl restart firewalld.service
显示一个服务的状态：systemctl status firewalld.service
在开机时启用一个服务：systemctl enable firewalld.service
在开机时禁用一个服务：systemctl disable firewalld.service
查看服务是否开机启动：systemctl is-enabled firewalld.service
查看已启动的服务列表：systemctl list-unit-files|grep enabled
查看启动失败的服务列表：systemctl --failed
```

3.配置firewalld-cmd

```
查看版本： firewall-cmd --version
查看帮助： firewall-cmd --help
显示状态： firewall-cmd --state
查看所有打开的端口： firewall-cmd --zone=public --list-ports
更新防火墙规则： firewall-cmd --reload
查看区域信息： firewall-cmd --get-active-zones
查看指定接口所属区域： firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0
拒绝所有包：firewall-cmd --panic-on
取消拒绝状态： firewall-cmd --panic-off
查看是否拒绝： firewall-cmd --query-panic
那怎么开启一个端口呢
添加
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent （--permanent永久生效，没有此参数重启后失效）
重新载入
firewall-cmd --reload
查看
firewall-cmd --zone= public --query-port=80/tcp
删除
firewall-cmd --zone= public --remove-port=80/tcp --permanent
```

ufw 防火墙

使用方法

1 启用

```
sudo ufw enable
sudo ufw default deny
```

作用：开启了防火墙并随系统启动同时关闭所有外部对本机的访问（本机访问外部正常）。

2 关闭

```
sudo ufw disable
```

2 查看防火墙状态

```
sudo ufw status
```

3 开启/禁用相应端口或服务举例

```
sudo ufw allow 80 允许外部访问80端口;
sudo ufw delete allow 80 禁止外部访问80 端口;
sudo ufw allow from 192.168.1.1 允许此IP访问所有的本机端口;
sudo ufw deny smtp 禁止外部访问smtp服务;
sudo ufw delete allow smtp 删除上面建立的某条规则;
sudo ufw deny proto tcp from 10.0.0.0/8 to 192.168.0.1 port 22 要拒绝所有的TCP流量从10.0.0.0/8 到192.168.0.1地址的22端口;
```

可以允许所有RFC1918网络（局域网/无线局域网的）访问这个主机（/8,/16,/12是一种网络分级）：

```
sudo ufw allow from 10.0.0.0/8
sudo ufw allow from 172.16.0.0/12
sudo ufw allow from 192.168.0.0/16
```

## 推荐设置

```
sudo apt-get install ufw
```

```
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw default deny
```

这样设置已经很安全，如果有特殊需要，可以使用sudo ufw allow开启相应服务。