

PACIFIC HERRING SPAWN INDEX DATA

DATA DICTIONARY:

COLUMN NAME	COLUMN DEFINITION
Region	Stock assessment region (SAR) code. There are five major SARs and two minor SARs in British Columbia. The major SARs are Haida Gwaii (HG), Prince Rupert District (PRD), Central Coast (CC), Strait of Georgia (SoG), and West Coast of Vancouver Island (WCVI). The minor SARs are Area 27 (A27) and Area 2 West (A2W).
Year	Year. Herring data is aggregated temporally by 'herring season', which runs from July 1 to June 30. In this dataset, the term 'year' is used instead of 'herring season'; therefore 2020 refers to the 2019/2020 Pacific Herring season.
StatisticalArea	Statistical Area code. SARs are made up of one or more Statistical Areas.
Section	Section code. Statistical Areas are made up of one or more Sections.
LocationCode	Location code. This is the smallest spatial scale at which the spawn index is calculated; there can be one or more Locations within a Section. The Location is described spatially by a point (Longitude and Latitude; below), although the actual spawn is a polygon with Length and Width measurements (below).
LocationName	Location name. Name associated with the Location Code.
SpawnNumber	Spawn number. Incremental number for each spatially or temporally discrete spawn within a Location. There can be one or more spawns within a Location in a given year.
StartDate	Start date of the spawn.
EndDate	End date of the spawn.
Longitude	Longitude of the spawn in decimal degrees.
Latitude	Latitude of the spawn in decimal degrees.
Length	Length of the spawn along the shoreline in metres.
Width	Width of the spawn perpendicular to the shoreline in metres.
Method	Method used to survey the spawn: -Surface = surface surveys -Dive = underwater surveys -Incomplete = spawn was reported but there is not enough data to calculate the spawn index
Surface	Surface spawn index in tonnes. Note the caveats in the technical report.
Macrocystis	Macrocystis spawn index in tonnes. Note the caveats in the technical report.
Understory	Understory spawn index in tonnes. Note the caveats in the technical report.

DONNÉES SUR L'INDICE DE FRAI DU HARENG DU PACIFIQUE

DICTIONNAIRE DE DONNÉES:

NOM DE COLONNE	DÉFINITIONS DE COLONNE
Région	Code de la région d'évaluation des stocks (RES). Il y a cinq principales RES et deux secondaire RES en Colombie-Britannique. Les principales RES sont Haida Gwaii (HG), le District de Prince Rupert (PRD), la Côte centrale (CC), le Détroit de Géorgie (SoG) et la Côte ouest de l'île de Vancouver (WCVI). Les secondaires RES sont la Zone 27 (A27) et la Zone 2 Ouest (A2W).

Année	Année. Les données sur le hareng sont agrégées dans le temps par "saison du hareng", qui s'étend du 1 juillet au 30 juin. Dans cet ensemble de données, le terme "année" est utilisé au lieu de "saison du hareng"; par conséquent, 2020 fait référence à la saison du hareng du Pacifique 2019/2020.
ZoneStatistique	Code de la zone statistique. Les RES sont composés d'un ou de plusieurs zones statistiques.
Section	Code de la section. Les zones statistiques sont composées d'une ou de plusieurs sections.
CodeLieu	Code de lieu. Il s'agit de la plus petite échelle spatiale à laquelle l'indice de frai est calculé; il peut y avoir un ou plusieurs lieux dans une section. Le lieu est décrit spatialement par un point (longitude et latitude, ci-dessous), bien que le frai réel soit un polygone avec des mesures de longueur et de largeur (ci-dessous).
NomLieu	Nom du lieu. Nom associé au code du lieu.
NuméroFrai	Numéro de frai. Numéro incrémentiel pour chaque frai discret dans l'espace ou dans le temps à l'intérieur d'un lieu. Il peut y avoir une ou plusieurs frayères dans un lieu au cours d'une année donnée.
DateDébut	Date de début du frai.
DateFin	Date de fin du frai.
Longitude	Longitude du frai en degrés décimaux.
Latitude	Latitude du frai en degrés décimaux.
Longueur	Longueur du frai le long du rivage en mètres.
Largeur	Largeur du frai perpendiculaire au rivage en mètres.
Méthode	Méthode utilisée pour étudier le frai : -Surface = relevés de surface -Plongée = relevés sous-marins -Incomplet = le frai a été déclaré mais il n'y a pas assez de données pour calculer l'indice de frai
Surface	Indice de frai de surface en tonnes. Notez les mises en garde figurant dans le rapport technique.
Macrocystis	Indice de frai de Macrocystis en tonnes. Notez les mises en garde figurant dans le rapport technique.
Sous-étage	Indice de frai de sous-étage en tonnes. Notez les mises en garde figurant dans le rapport technique.