

Centro de Estudios Mexicanos UNAM – Sudáfrica

Manual sobre el funcionamiento del narrador para personas con discapacidad en MAC OS

Elaborado por:

Área de sistemas e informática

25/mayo/2022

^{*}Confidencial, únicamente para uso y revisión del CEM y para el uso que se le quiera otorgar.

FUNCIÓN NARRADOR EN MAC OS

PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR NARRADOR EN MAC OS (Mac os Monterey)

En el sistema MAC OS el sistema de narrador se conoce como VoiceOver.

- 1. Para activar y desactivar el narrador se puede realizar desde el teclado presionando **Comando + F5**.
- 2. Otra forma de activarlo es diciéndole a Siri (la asistente virtual) la "Activar VoiceOver" o "Desactivar VoiceOver".

Se puede ocupar el teclado o el puntero del ratón para indicar al VoiceOver el texto o la parte de la pantalla que queremos que narre.

PROCEDIMIENTO PARA MOSTRAR EL MENÚ DE AYUDA DE VoiceOver

El menú de **ayuda** de VoiceOver muestra opciones de información acerca del manual de usuario, ayuda sobre comandos, ayuda de teclado, ayuda sobre sonidos y tutorial de inicio rápido. Como se muestra en la imagen:



 Cuando VoiceOver esté activado, presiona VO + H para mostrar el menú "Ayuda de VoiceOver".

En caso de querer aumentar o reducir el tamaño del tipo de letra del menú, presiona las teclas } o {.

- 2. Para navegar por el menú y los submenús usa las teclas de flecha.
- 3. Para seleccionar un elemento de menú, presiona la barra espaciadora o la tecla Retorno.

¹ Imagen obtenida de página oficial de apple: https://support.apple.com/es-mx/guide/voiceover/mchlp2687/mac

Para cerrar el menú de Ayuda de VoiceOver sin realizar ninguna selección, presiona la tecla **Esc o Fn + Tab**.

PROCEDIMIENTO PARA DETENER O SILENCIAR VoiceOver

- 1. Para **pausar** la voz narradora de VoiceOver se puede hacer desde el teclado presionando la tecla Control.
 - Poner en pausa VoiceOver no quiere decir que esta función se detendrá, por lo que al mover el cursor hacia algún elemento de la pantalla el narrador comenzará a describir ese elemento.
- 2. Para **silenciar** la voz narradora se puede realizar cualquiera de los siguientes pasos:
 - Se presiona VO + Comando + Mayúsculas + Flecha derecha hasta que escuches Volumen, luego presiona VO + Comando + Mayúsculas + Flecha abajo varias veces para bajar el volumen hasta silenciar VoiceOver.
 - Abrir "Utilidad VoiceOver" (presiona VO + F8 cuando VoiceOver esté activo), luego dar clic en la categoría Voz, clic en Voces y seleccionar "Voz silenciada".