

EDITING (BEKERJA) DI TIMELINE

Panel timeline adalah panel yang memiliki kekuatan penting dalam editing, karena segala bentuk pengaturan secara keseluruhan kita lakukan pada panel ini.

Panel ini adalah track/jalur editing kita untuk membangun cerita dan mengkomposisi serta menggabungkan clip/asset yang kita miliki secara keseluruhan.

Segala bentuk pengubahan atau setting yang kita lakukan pada panel timeline akan ditampilkan pada program monitor yang menjadi proyeksi hasil akhir.


Video 3
Video 2
Video 1
Audio 1
11 Rue The Whirl.aif Volume:Level
Audio 2


Timecode
Add marker
Work Area
Time ruler
3D_SER1
00:00:03:17
00:00
00:00:04:23
Playhead
Snap
Track header
Collapse-
Expand track
Display style
Keyframes
Source Tracks
Video 2
Video 1
3D_SER1 [V]
Clip video
Track
Audio 1
3D_SER1 [A1]
Clip audio
Audio 2
3D_SER1 [A2]
Audio 3
Track output
Track lock
Sync lock

Info/fakta timeline panel

- Anda dapat melihat, menjalankan clip dan mengedit sequences di timeline panel
- Anda dapat membuka multiple sequences pada saat yang bersamaan, dan akan terpampang pada timeline panel yang berbeda
- Anda dapat menambahkan hingga 99 video track pada timeline panel
- Anda juga dapat menambahkan hingga 99 audio track pada timeline panel
- Tiap track memiliki control yang berbeda dan anda dapat meng-lock tiap track.
- Program monitor menampilkan apa yang terjadi di timeline panel / sequence
- Anda dapat menggunakan tool untuk mengedit clip di panel timeline



Cara Menginput clip/asset ke timeline


1. Pilih clip/asset di project panel dengan mengklik dobel pilihan file yang dikehendaki, setelah itu akan muncul di monitor source.
2. Setelah itu anda dapat mendrag clip dari source monitor langsung ke timeline. Hal serupa dapat dilakukan dengan file jenis audio.



Sequence Setting Vs Clip Setting…?

Saat anda mencoba menginput clip ke timeline dan ternyata setting timeline anda tidak sesuai (berbeda) dengan setting clip/footage/asset anda, secara otomatis adobe premier akan memberikan pilihan apakah tetap menggunakan pilihan setting manual anda atau setting dari kamera (footage) anda.

Dalam latihan ini, kita akan mencoba tetap mencoba memilih setting asli dari footage/clip materi asli kita.



Cara alternatif :

Clip yang sudah kita pilih pada project panel dan yang telah tampak di source monitor anda bisa menggunakan tool drag video / audio only jika anda ingin menggunakannya kedalam timeline panel.






Memotong clip (footage)

Langkah – langkah / Cara I:

1. Pilih (dobel klik) clip di project panel
2. Pada source monitor akan terpampang clip, gunakan mark in (I) untuk mengawali aksi di clip yang diinginkan dan gunakan mark out (O) untuk mengakhiri.
3. Drag dari source monitor ke timeline.


File Edit Project Clip Sequence Marker Title Window Help
Source: MVI_8052.MOV
Effect Controls
Audio Mixer: Sequence 01
Metadata
Program: Sequence 01
00:00:04:16
00:00:01:18
00:00:25:12
Project: Untitled
Media Browser
Markers
History
Untitled.prproj
91 Items
MVI_8573.MOV 2:13:07
MVI_8574.MOV 1:38:16
MVI_8049.MOV 31:16
MVI_8050.MOV 6:18
MVI_8051.MOV 7:21
MVI_8052.MOV 1:18
MVI_8053.MOV 9:05
MVI_8054.MOV 5:09
Sequence 01
00:00:25:12
Video 3
Video 2
Video 1
Audio 1
Audio 2
MVI_8052.MOV [V]
MVI_8052.MOV [A]

Memotong clip (footage) (Cont…)




Langkah – langkah Cara II:

1. Pilih (klik) clip di project panel
2. Drag clip dari project panel ke timeline
3. Pilih (klik) clip di timeline
4. Klik razor tool (icon) di tool box (shortcut C)

Memotong clip (footage) (Cont...)

5. Arahkan razor tool ke clip yang akan dipotong ditimeline




6. Lalu pilih bagian yang akan dihapus dengan selection tool (V)
7. Tekan delete.

Memisahkan Audio-Video di Timeline (Editing Langsung di Timeline

Pada panel timeline kita dapat langsung mengedit / mengatur clip yang telah kita pilih. Contohnya adalah memisahkan audio dengan video di clip.


Langkah-langkah:
1. Pilih /klik clip di timeline yang akan kita pisahkan.
2. Klik kanan mouse > unlink


Secara otomatis track audio dan video akan dapat kita atur sesuai kebutuhan.


Program: latihan
Cut
Copy
Paste Attributes
Clear
Ripple Delete
Replace With Clip
Enable
Unlink
Ungroup
Synchronize
Merge Clips...
Nest
Multi-Camera
Label
Speed/Duration...
Remove Effects...
Audio Gain...
Audio Channels...
Frame Hold...
Field Options...
Frame Blend
Scale to Frame Size
Adjustment Layer
Rename...
Make Subclip...
Reveal in Project
Edit Original
Edit Clip In Adobe Audition
Replace With After Effects Composition
Properties
Show Clip Keyframes
00:00:32:15
Fit
00:00:30:00
Video 3
Video 2
Video 1
Audio 1
Audio 2
Audio 3
Audio 4
Master
MVI_9448.MOV
Start: 00:00:32:15
End: 00:00:36:22
Duration: 00:00:04:08
MVI_9439.MOV

Mengatur kecepatan klip di timeline

1. Pilih (klik) clip ditimeline yang akan diatur kecepatannya
2. Klik kanan mouse > speed duration
3. Atur sesuai dengan kebutuhan >OK





(setting clip speed/ duration)