Fase 2 APP MAGAZZINO



Realizzata una nuova APP scaricabile via OTA o dal PLAY STORE per ADDETTI AL NEGOZIO.

L'app, essendo scaricabile dagli store, ha un'autenticazione basata su una KEY.

La preparazione degli smartphone di magazzino è dedicata agli utenti CONAD CIA che avranno la possibilità di associare ogni specifico dispositivo ad un numero variabili di magazzini.

L'app, una volta registrato il device, ha una maschera di login dove l'addetto di magazzino dovrà inserire il proprio PIN per effettuare la login. Il PIN è valido solo se è relativo ad un addetto che è abilitato ad operare per uno dei magazzini per i quali il telefono è abilitato.

Tramite l'app il magazzino può verificare i resi che sono stati caricati dagli ADDETTI NEGOZIO tramite la app e che sono stati associati all'autista tramite la gita TMS.

L'operazione di consegna resi a magazzino viene certificata nell'APP MAGAZZINO tramite l'apposizione del PIN da parte dell'autista. Sull'APP AUTISTA, la certificazione del camion scaricata avviene tramite l'apposizione di un CODICE SCARICO generato nell'app MAGAZZINO e utilizzabile in OFFLINE nell'app AUTISTI (STANDARD O FLASH).

Tramite l'app il magazzino può anche gestire il carico di resi da parte dell'autista nella stessa modalità con cui viene gestito il carico da NEGOZIO

Fase 2 APP MAGAZZINO - Accessi



Riferimenti ambiente di test https://stag-cia.youco.mobi/

Username: serg20 Password: SergCia-01!

Download app che puntano su ambiente di test

https://stag-cia.youco.mobi/serg.html

Versione app REVOLUTION: 1.7.40 (utilizzabile da AUTISTI, NEGOZI, MAGAZZINI)

Versione app autisti standard: 2.0.56 (in modalità REVOLUTION)

Fase 2 APP MAGAZZINO - Configurazione tramite MDM



Attivare configurazione mdm da factory reset con grcode.

Sono stati creati fino a 150 utenti di magazzino, menu UTENTI-IMEI MAGA ADDETTI, da MAGA.001 a MAGA.150

In fase di registrazione, per comodità, utilizziamo questi dati, ipotizziamo ad esempio di voler configurare il telefono MAGA.002

	◆ USERNAME	COGNOME	NOME	EMAIL	TELEFONO	CELLULARE	PIN
	MAGA.002						
<u>ه</u>	MAGA.002	MAGA	002	03242080			

KEY: SERGMAGA

NOME: 002

COGNOME: MAGA


EMAIL generiamo una key, in questo caso 03242080

NOMEDEVICE maga002

Dopo la registrazione su YOUEMM vedremo MANAGER NON CONFIGURATO, andiamo ad aggiungere il device maga002 al gruppo in CIA MAGAZZINI

Questo gruppo PIN è associato alla ricetta CIA_MAGAZZINI

QRCode mdm 1.4.14



Fase 2 APP MAGAZZINO - Installazione



Al primo avvio una procedura guidata aiuta nell'attivazione della APP. E' fondamentale che tutti i permessi richiesti vengano concessi:

- Ricezione delle notifiche (se previsto dalla versione di sistema operativo);
- Arresto delle ottimizzazioni uso batteria;







Fase 2 APP MAGAZZINO - Installazione



- Il permesso per l'accesso alla Localizzazione nella modalità Esatta e con la possibilità di accedervi viene richiesto ma non è mandatorio per l'app quando viene usata in modalità MAGAZZINO.



Fase 2 APP MAGAZZINO - Installazione



- Infine vanno concesse le autorizzazioni per l'accesso alla Camera, Foto e Storage



Fase 2 APP MAGAZZINO - Registrazione



L'app, finchè non è registrata su un utilizzatore, visualizza una maschera dove vanno inseriti i dati per potersi registrare. In prima fase, l'utente deve specificare il tipo di accesso che intende effettuare.

La stessa app potrà essere utilizzata da:

- AUTISTI
- ADDETTI NEGOZIO
- ADDETTI MAGAZZINO

In base al profilo inserito, le informazioni di registrazione chieste sono diverse.

Inoltre ogni profilo avrà la possibilità di effettuare operazioni diverse. Nel nostro caso, da questa maschera iniziale va selezionato il profilo MAGAZZINO. In caso di selezione errata profilo, dalla maschera di inserimento dati si può tornare indietro con l'apposito pulsante.

I telefoni per il magazzino vengono preparati internamente dagli operatori CIA CONAD






Fase 2 APP MAGAZZINO – Abilitazione carico supporti



Sono stati creati n utenti di tipo MAGA.XXX. Su ciascun device magazzino è possibile impostare la lista di magazzini sui quali può essere usato il terminale. L'associazione si effettua tramite associazione del device ad un gruppo MAGA[CODICE]



Fase 2 APP MAGAZZINO – Abilitazione carico supporti



Potranno fare LOGIN tramite PIN solo i magazzinieri che risultano abilitati ad un magazzino associato ad uno specifico terminale


11027	POZZ-AGO Colombo Roberto *ANN	899999	Selezio
11074	POZZ-AGO Dolci Gianluca *ANN	899999	Selezio
11111	SEVAFO	800110,800111	Selezio
11165	POZZ-AGO Marchina alberto *ANN	899999	Selezio
11175	POZZ-AGO Pizzamiglio Luca *ANN	899999	Selezio

Fase 2 APP MAGAZZINO - Ritiro supporti



Una volta configurato il telefono all'avvio appare la pagina di LOGIN dove va scelto il magazzino (nel caso in cui il telefono possa essere usato in più magazzini vicini) e il PIN ADDETTO di magazzino









Fase 2 APP AUTISTA - Fine Giro



Quando un autista arriva a magazzino CON NUOVA APP SERG REVOLUTION per scaricare i resi raccolti tramite APP NEGOZIO, viene effettuata l'operazione di FINE GIRO.

Il sistema verifica se risultano caricati dei resi tramite APP NEGOZIO. Se sì, l'autista viene guidato nella ricerca del magazzino dove confermare la fine del giro. Se, invece, non risultano carichi, la gita si chiude senza altre azioni.







Fase 2 APP AUTISTA - Fine Giro



Si sceglie il magazzino, si aprono le porte e poi si attende l'ADDETTO MAGAZZINO per consentire la validazione dello scarico dei resi.

Quando l'ADDETTO è pronto, l'autista userà il pulsante QRGITA per visualizzare il qr con la gita TMS in corso









Fase 2 APP MAGAZZINO – Ritiro supporti



Quando l'AUTISTA si presenta per lo SCARICO DEI RESI, l'ADDETTO MAGAZZINO usa il pulsante RITIRO SUPPORTI per far partire la lettura del codice TMS della gita dell'autista.





Fase 2 APP MAGAZZINO - Ritiro supporti



In caso di problemi nella lettura del QR GITA del telefono autista, si può procedere sia effettuando una ricerca sulle gite attiva sia con l'inserimento manuale del NUMERO GITA





Fase 2 APP MAGAZZINO - Ritiro supporti NO CONTROLLO



Una volta ottenuta la GITA TMS, viene verificato se deve essere effettuato il CONTROLLO TOTALE DEI RESI. IN CASO DI NO CONTROLLO, viene recuperata la lista di SUPPORTI. I supporti vengono raggruppati in base alla codifica che viene gestita nell'anagrafica MERSY. Ad esempio le CASSE grigie nel riepilogo vengono visualizzate raggruppate. Per vedere il dettaglio si può espandere l'item CASSE GRIGIE






Fase 2 APP MAGAZZINO - Ritiro supporti NO CONTROLLO



La conferma del reso viene effettuata in due fasi. Nella prima fase, Nell'APP MAGAZZINO, l'AUTISTA inserisce il proprio pin. A validazione effettuata l'addetto magazzino può ricevere nuovi supporti.






Fase 2 APP MAGAZZINO - Ritiro supporti CONTROLLO TOTALE



Una volta ottenuta la GITA TMS, viene verificato se deve essere effettuato il CONTROLLO TOTALE DEI RESI. IN CASO DI CONTROLLO TOTALE, viene recuperata la lista di SUPPORTI. I supporti vengono visualizzati in una lista dove si possono inserire i valori contati dal magazzniere per ogni cauzione. Le CASSE vengono raggruppate e valorizzate in una maschera di dettaglio. Il totale della casse viene automaticamente moltiplicato






12:17	Ø (0) ⊗ (ED	
Riepilogo Sorteggio		
Descrizione	Qta	
PALLET EPAL BIANCHI	10	
PALLET CPR VERDE	0	
PALLET CHEP BLU	0	
PALLET LPR ROSSO	0	
PALLET CPR PLASTICA MARRONE	0	
ROLL	5	
BINS CPR	0	
CASSE GRIGIE	0	
CASSE BEIGE	164	
ISOBOX	0	
CONFERMA SUPPORTI	ANNULLA	
0		

Fase 2 APP MAGAZZINO – Ritiro supporti CONTROLLO TOTALE



Con il pulsante di CONFERMA SUPPORTI i valori inseriti vengono confrontati con i valori che risultano dai carichi fatti dall'autista. Una schermata successiva visualizza in VERDE le cauzioni i cui totali corrispondono. In ROSSO le cauzioni che sono da rivedere. L'addetto di magazzino può ricontrollare e modificare i valori. Le CASSE vanno vengono gestite in una maschera di dettaglio. La seconda CONFERMA è quella definitiva.







Fase 2 APP MAGAZZINO – Ritiro supporti CONTROLLO TOTALE



Dopo aver confermato di procedere con il carico dei supporti, viene chiesto l'inserimento del PIN AUTISTA. Se l'operazione si chiude correttamente viene riportato il CODICE SCARICO che sarà utilizzato nell'app AUTISTA per chiudere il FINE GIRO. Il CODICE SCARICO generato è consultabile anche nella sezione di STORICO RITIRI.








Fase 2 APP AUTISTA - Fine Giro



Nella seconda fase, Nell'APP AUTISTA, l'ADDETTO MAGAZZINO inserisce il proprio pin. A validazione effettuata, la GITA autista viene chiusa e l'autista può iniziare una NUOVA GITA o TERMINARE la sessione di lavoro.








Fase 2 MAGAZZINO – Scarico Supporti



Una volta scaricati i supporti sono a disposizione sul server SERG per poter essere sincronizzati con MERSY. Sul carico viene valorizzata anche la dataora di scarico a magazzino



- 11	C	STIDTESTATA	CSTIDMAGA	NUMGITA	CSTDATAORA	CSTDATAORASALVATAGGIO	CSTPINAUTISTA	CSTIDUTENTEAUTISTA	CTRA	CTRV	CSTPINMAGA	CSTPINUTENTE	CSTIDUTENTE	ANNOGITA	TRASFERITO
[10	800110	2410000010	20241031165051	20241031165051	1234	2421	. 9	9 14	11111	df8d38aae7dbbcdc	9118	0	

CSRIDTESTATA	CSRID	CSRTIPO	CSRQTA	CSRQTACONF	TRASFERITO
10	12	С	6.000	6	0
10	141	С	5.000	5	0
10	142	С	10.000	10	0
10	300	I	1.000	1	0
10	50	C	8.000	8	0
10	999501	С	5.000	5	0
10	999502	C	10.000	10	0