

LAPORAN PROYEK ANTAR JARINGAN



OLEH:

AISA SILVANA S. NABABAN [43324011]

BONIFASIUS GERALDO [43324013]

ANGELENO HUTAPEA [43324033]

D3 TEKNOLOGI KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

DASAR TEORI

1. WIDE AREA NETWORK (WAN)

WAN (Wide Area Network) adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area sangat luas, bahkan bisa mencakup seluruh dunia. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat di lokasi yang sangat jauh, seperti antar kota, negara, atau benua. Ciri utama jaringan WAN adalah cakupan areanya yang sangat luas dan penggunaan teknologi yang canggih, seperti kabel bawah laut, satelit, atau serat optik. Jaringan WAN memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara global.

Peran Jaringan WAN

Jaringan WAN memiliki beberapa peran utama, di antaranya:

1. Menghubungkan Lokasi yang Jauh: Memungkinkan kantor cabang, pusat data, atau instansi dalam berbagai negara untuk terhubung dan berbagi data.
2. Berbagi Sumber Daya: Memungkinkan berbagi sumber daya seperti server, database, atau aplikasi antar lokasi.
3. Komunikasi Global: Memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi antar lokasi dalam skala global.
4. Mendukung Layanan Internasional: Digunakan oleh perusahaan multinasional atau organisasi internasional untuk mengelola operasi mereka.

Komponen Jaringan WAN

Untuk membangun jaringan WAN, beberapa komponen utama diperlukan:

1. Perangkat Keras (Hardware):
 - a. Router: Menghubungkan jaringan WAN ke jaringan lokal (LAN) atau jaringan lainnya.
 - b. Switch: Menghubungkan perangkat dalam jaringan WAN.
 - c. Modem: Mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk transmisi data.
 - d. Kabel Jaringan: Seperti kabel fiber optik atau kabel bawah laut.
 - e. Satelit: Digunakan untuk menghubungkan lokasi yang sulit dijangkau kabel.

2. Perangkat Lunak (Software):

- a. Sistem Operasi Jaringan: Seperti Windows Server atau Linux, yang mendukung koneksi jaringan.
- b. Protokol Jaringan: Seperti TCP/IP, yang mengatur komunikasi data antar perangkat.

3. Media Transmisi:

- a. Kabel: Seperti kabel fiber optik atau tembaga.
- b. Nirkabel: Seperti gelombang radio atau satelit, yang digunakan untuk menghubungkan lokasi yang sangat jauh.

Cara Kerja Jaringan WAN

Jaringan WAN bekerja dengan menghubungkan beberapa jaringan LAN atau MAN dalam skala global. Berikut adalah langkah-langkah sederhana cara kerjanya:

1. Menghubungkan Lokasi: Setiap lokasi (seperti kantor cabang atau pusat data) memiliki jaringan LAN atau MAN sendiri yang terhubung ke jaringan WAN melalui router.
2. Pertukaran Data: Data dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain melalui kabel fiber optik, satelit, atau media nirkabel lainnya.
3. Pengaturan oleh Protokol Jaringan: Protokol jaringan seperti TCP/IP memastikan data dikirim ke lokasi yang tepat.
4. Akses ke Sumber Daya: Semua lokasi dalam jaringan WAN dapat mengakses sumber daya bersama, seperti server pusat atau database.

2. SUBNETTING

Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan IP menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan utama dari subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP serta mempermudah pengelolaan jaringan. Dalam sistem jaringan berbasis IP addressing, subnetting memungkinkan administrator jaringan untuk:

- a. Mengelompokkan perangkat dalam jaringan tertentu

- b. Mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu
- c. Meningkatkan keamanan jaringan
- d. Mengoptimalkan penggunaan alamat IP
- e. Konsep ini menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran jaringan komputer yang dikembangkan melalui standar protokol internet oleh organisasi seperti Internet Engineering Task Force.

Manfaat utama subnetting antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan IP Address

Dengan membagi jaringan besar menjadi subnet kecil, penggunaan alamat IP menjadi lebih terstruktur.

2. Mengurangi Traffic Jaringan

Subnet membantu membatasi broadcast domain sehingga mengurangi kemacetan jaringan.

3. Meningkatkan Keamanan Jaringan

Administrator dapat memisahkan jaringan berdasarkan fungsi, misalnya jaringan internal, jaringan server, dan jaringan tamu.

4. Mempermudah Manajemen Infrastruktur IT

Jaringan yang terorganisir dengan baik akan lebih mudah dikelola dan dipantau.

Tujuan dari subnetting

- a. untuk mengefisienkan pengalamatann (misalnya jaringan akan mempunyai 20 host kalau kita menggunakan kelas c saja maka terdapat $254 - 20 = 234$ alamat yang tidak terpakai).
- b. membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akan terpecah pecah.
- c. menempatkan host, apakah benar beradaa dalam satu jaringan atau tidak , menempatkan suatu host.
- d. untuk mengatasi perbedaan masalah hardware dengan topologi fisik jaringan
- e. untuk mengefesiensikan alamat alokasi ip address dalam sebuah jaringan untuk memasimalkan jaringan ip address

- f. mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang di gunakan dalam suatu jaringan network, karena ip route hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang sangat unik
- g. meningkatkan keamanan atau security dan mengurangi troubleshot akibat banyak host dalam suatu network.

Contoh Soal

Diberikan jaringan 192.168.10.0/24 Jaringan tersebut ingin dibagi menjadi 4 subnet.

Tentukan subnet mask baru, jumlah host per subnet dan alamat subnet yang terbentuk

Jawaban:

1. Menentukan jumlah bit subnet

Jumlah subnet yang dibutuhkan = 4 dimana ($2^2 = 4$) Maka meminjam 2 bit

2. Subnet mask baru

$$/24 + 2 = /26$$

Subnet mask: 255.255.255.192

3. Jumlah host per subnet

$$\text{Host} = 2^6 - 2$$

$$\text{Host} = \mathbf{62 \text{ host}}$$

4. Subnet yang terbentuk

Subnet 1 : 192.168.10.0 – 192.168.10.63

Subnet 2 : 192.168.10.64 – 192.168.10.127

Subnet 3 : 192.168.10.128 – 192.168.10.191

Subnet 4 : 192.168.10.192 – 192.168.10.255

Dengan metode ini, satu jaringan besar berhasil dibagi menjadi empat subnet yang lebih kecil dan terorganisir.

3. VARIABLE LENGTH SUBNET MASK (VLSM)

Variable Length Subnet Mask (VLSM) adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask berbeda dalam satu jaringan yang sama, disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host. VLSM bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi IP address, mengurangi pemborosan alamat (CIDR lanjutan), dan memungkinkan subnetting yang lebih fleksibel, efisien, dan terstruktur

Langkah-langkah Implementasi VLSM

1. Identifikasi Kebutuhan: Tentukan jumlah host per segmen jaringan.
2. Urutkan Kebutuhan: Urutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke terkecil.
3. Tentukan Subnet Mask: Pilih mask terkecil yang dapat menampung jumlah host.
4. Alokasi IP: Hitung alamat jaringan, broadcast, dan range IP yang tersedia.

Keuntungan VLSM

1. Efisiensi IP: Memaksimalkan penggunaan ruang IP, terutama pada jaringan dengan ukuran host yang sangat berbeda.
2. Manajemen Jaringan: Meningkatkan skalabilitas dan struktur pengalamatan yang hierarkis.
3. Fleksibilitas: Mengizinkan administrator membuat subnet berukuran berbeda sesuai kebutuhan sebenarnya.


Kekurangan VLSM

1. Peningkatan Kompleksitas : Membutuhkan perencanaan tingkat lanjut dan pengetahuan tentang subnetting.
2. Biaya Manajemen Tingkat Tinggi : Semakin banyak subnet berarti semakin banyak konfigurasi dan dokumentasi.
3. Risiko Fragmentasi Kekayaan Intelektual : Subnet dapat menjadi tersebar, sehingga ruang IP tampak terfragmentasi.
4. Keterbatasan Kompatibilitas : Perangkat keras/protokol lama mungkin tidak mendukung VLSM.
5. Kesalahan Konfigurasi : Perencanaan manual dapat menyebabkan kesalahan, yang mengakibatkan konflik IP atau masalah perutean.
6. Potensi Penurunan Kinerja : Jika dirancang dengan buruk, terlalu banyak subnet kecil dapat menyebabkan kemacetan.
7. Peningkatan Persyaratan Pelatihan : Staf jaringan harus memahami subnetting secara mendalam.

8. Potensi Masalah Keamanan : Subnet yang tidak diisolasi dengan benar dapat mengekspos data sensitif.

9. Biaya Lebih Tinggi : Router dan perangkat lunak canggih terkadang diperlukan, sehingga meningkatkan biaya jaringan secara keseluruhan.

4. TOPOLOGI JARINGAN



TABEL SUBNETTING

No	Nama Jaringan	Network Address	Subnet Mask	Prefix	Range IP Host	Broadcast Address	Jumlah Host
1	Cabang A	192.168.56.0	255.255.255.248	/29	192.168.56.1 – 192.168.56.6	192.168.56.7	6 host
2	Cabang B	192.168.56.8	255.255.255.248	/29	192.168.56.9 – 192.168.56.14	192.168.56.15	6 host
3	Cabang C	192.168.56.16	255.255.255.248	/29	192.168.56.17 – 192.168.56.23	192.168.56.24	6 host

					192.168.56.22		
4	Cabang D	192.168.56.24	255.255.255.248	/29	192.168.56.25 – 192.168.56.30	192.168.56.31	6 host
5	Server Room	192.168.56.32	255.255.255.248	/29	192.168.56.33 – 192.168.56.38	192.168.56.39	6 host
6	Link Antar Router	192.168.56.40	255.255.255.252	/30	192.168.56.41 – 192.168.56.42	192.168.56.43	2 host

A. KONFIGURASI ROUTER UTAMA:

1. Masuk dalam mode konfigurasi

```
enable
configure terminal
hostname RouterUtama
```

2. Aktifkan interface ke Switch Pusat Aktifkan port fisik ke switch pusat terlebih dahulu sebelum membuat sub-interface.

```
interface GigabitEthernet0/1
no shutdown
exit
```

3. Sub-interface Cabang A dimana Network: 192.168.56.0/29 dan Gateway: 192.168.56.1

```
interface GigabitEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 1
ip address 192.168.56.1 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.57.4
no shutdown
exit
```

4. Sub-interface Cabang B dimana Network: 192.168.56.8/29 dan Gateway: 192.168.56.1

```
interface GigabitEthernet0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.56.9 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.57.4
no shutdown
exit
```

5. Sub-interface Cabang C dimana Network: 192.168.56.16/29 dan Gateway: 192.168.56.1

```
interface GigabitEthernet0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.56.17 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.57.4
no shutdown
exit
```

6. Sub-interface Cabang D dimana Network: 192.168.56.24/29 — Gateway: 192.168.56.1

```
interface GigabitEthernet0/0.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 192.168.56.25 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.57.4
no shutdown
exit
```

7. Interface ke Router Server (Link /30) Gunakan port berbeda untuk koneksi antar router.

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

8. Static route ke Server Room Agar cabang bisa menjangkau Server Room via Router Server.

```
ip route 192.168.57.0 255.255.255.248 172.16.0.2
```

9. Simpan konfigurasi

```
End
write memory
```

B. KONFIGURASI ROUTER SERVER

1. Masuk mode konfigurasi

```
Enable
configure terminal
hostname RouterServer
```

2. Interface ke Router Utama (Link /30) IP .42 untuk sisi Router Server pada subnet link 192.168.56.40/30.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
no shutdown
```

3. Interface ke SW3 (Server Room) Gateway untuk semua server: Web, DNS, DHCP.

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.57.1 255.255.255.0
no shutdown
```

4. Static route ke semua cabang, Agar server room bisa membalas request dari setiap cabang.

```
ip route 192.168.56.0 255.255.255.248 172.16.0.1
ip route 192.168.56.8 255.255.255.248 172.16.0.1
ip route 192.168.56.16 255.255.255.248 172.16.0.1
ip route 192.168.56.24 255.255.255.248 172.16.0.1
```

5. Simpan konfigurasi

```
End
write memory
```

C. SETTING IP

1. Kantor Cabang A

Pada Kantor Cabang A menggunakan DHCP

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server
PC A1	192.168.56.2(DHCP)	255.255.255.0	192.168.56.1	192.168.57.1
PC A2	192.168.56.3(DHCP)	255.255.255.0	192.168.56.1	192.168.57.1
PC A3	192.168.56.4(DHCP)	255.255.255.0	192.168.56.1	192.168.57.1

2. Kantor Cabang B

Pada Kantor Cabang B-D menggunakan IP Static

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC B1	192.168.56.10	255.255.255.248	192.168.56.1
PC B2	192.168.56.11	255.255.255.248	192.168.56.1
PC B3	192.168.56.12	255.255.255.248	192.168.56.1

3. Kantor Cabang C

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC C1	192.168.56.18	255.255.255.248	192.168.56.1
PC C2	192.168.56.19	255.255.255.248	192.168.56.1
PC C3	192.168.56.20	255.255.255.248	192.168.56.1

4. Kantor Cabang D

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC D1	192.168.56.26	255.255.255.248	192.168.56.1
PC D2	192.168.56.27	255.255.255.248	192.168.56.1
PC D3	192.168.56.28	255.255.255.248	192.168.56.1

5. Server Room

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Server Web	192.168.57.2	255.255.255.248	192.168.56.1
Server DNS	192.168.57.3	255.255.255.248	192.168.56.1
Server DHCP	192.168.57.4	255.255.255.248	192.168.56.1
Server Mail	192.168.57.5	255.255.255.248	192.168.56.1

D. KONFIGURASI DHCP SERVER

DHCP hanya digunakan untuk kantor cabang A. Cabang B,C dan D menggunakan IP statis. Berikut konfigurasi pool serverPool yang digunakan:

Pool serverPool (Kantor Cabang A)

Parameter	Nilai
Pool Name	serverPool
Default Gateway	192.168.56.1
DNS Server	192.168.57.3
Start IP Address	192.168.56.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Users	50

DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.56.1

DNS Server: 192.168.57.3

Start IP Address: 192 168 56 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0


Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.56.1	192.168.57.3	192.168.56.2	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0


gak bisa dulu tanpa clauda mu masih ada ya yang salah klo udah kluar ini

E. KONFIGURASI WEB SERVER DAN DNS SERVER


1. Pada Web Server kita akan mencoba membuat web sederhana, buka bagian services kemudian pada bagian index.html klik edit



2. Kemudian isi dengan code sederhana berikut, lalu klik save



3. Setelah sudah disimpan,sekarang kita akan mencoba mengakses web yang telah kita buat namun sebelum itu kita masuk ke DNS Server terlebih dahulu untuk membuat DNS dari web tersebut



DNS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records


Name Type A Record

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	mail.kantor.com	A Record	192.168.57.5
1	www.kantor.com	A Record	192.168.57.2
2	www.kantorb.com	A Record	192.168.57.2
3	www.kantorc.com	A Record	192.168.57.2

4. Kemudian kita bagian name untuk nama domain yang akan kita buat dan pada bagian address kita masukkan IP dari web server tersebut yaitu **192.168.57.2**,lalu klik add untuk menambahkan



DNS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records


Name Type A Record

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	mail.kantor.com	A Record	192.168.57.5
1	www.kantor.com	A Record	192.168.57.2
2	www.kantorb.com	A Record	192.168.57.2
3	www.kantorc.com	A Record	192.168.57.2

5. Untuk mengakses web tersebut kita bisa mencoba dari PC A1 yang ada pada kantor cabang A, klik bagian PC A1 kemudian pilih desktop lalu pilih web browser




6. Setelah itu masukkan DNS yang sudah kita buat sebelumnya



F. KONFIGURASI MAIL SERVER


1. Konfigurasi mail server




The screenshot shows the MailServer configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is active, showing settings for both IPv4 and IPv6. The IPv4 configuration is set to 'Static' with the following values: IPv4 Address: 192.168.57.5, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.57.1, and DNS Server: 192.168.57.3. The IPv6 configuration is also set to 'Static' with the following values: IPv6 Address: (empty), Link Local Address: FE80::2E0:B0FF:FEAD:D5A4, Default Gateway: (empty), and DNS Server: (empty). The '802.1X' section is also visible, with 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to 'MD5', and 'Username' and 'Password' fields empty.

Section	Option	Value
IP Configuration	☐ DHCP	
	☒ Static	
	IPv4 Address	192.168.57.5
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.57.1
DNS Server	192.168.57.3	
IPv6 Configuration	☐ Automatic	
	☒ Static	
	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::2E0:B0FF:FEAD:D5A4
	Default Gateway	
DNS Server		
802.1X	☐ Use 802.1X Security	
	Authentication	MD5
	Username	
	Password	

2. Masuk ke bagian service lalu Pastikan SMTP dan POP3 ON dimana SMTP untuk kirim email dan POP3 untuk menerima email. Setelah itu isi bagian DNS dan user account agar DNS supaya domain bisa dikenali dan user account untuk akun email



3. Kemudian konfigurasi DNS



4. Setelah itu masuk ke PC A1, masuk ke bagian desktop lalu pilih configure email, lalu isi seperti dibawah ini

A1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: Aisa

Email Address: aisa@kantor.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.57.5

Outgoing Mail Server: 192.168.57.5

Logon Information

User Name: aisa

Password: ●●●

Save Remove Clear Reset

5. Kemudian lakukan hal yang sama untuk PC B dan PC C

B3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: Bonifasius

Email Address: bonifasius@kantor.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.57.5

Outgoing Mail Server: 192.168.57.5

Logon Information

User Name: bonifasius

Password: ●●●●

Save Remove Clear Reset

C3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: Angeleno

Email Address: angeleno@kantor.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.57.5

Outgoing Mail Server: 192.168.57.5

Logon Information

User Name: angeleno

Password:

Save Remove Clear Reset

6. Lalu kita akan mencoba mengirim email dari PC A1 ke PC B3 dan dari PC A1 ke PC C3

A1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Compose Mail X

Send To: bonifasius@kantor.com

Subject: Test kirim beda kantor

Haloo

A1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes



Compose Mail X

Send To: angeleno@kantor.com

Subject: Test kirim beda kantor

Haii

7. Pesan berhasil di terima di B3 dan di C3



G. PENGUJIAN DENGAN PING

1. Ping ke IP sendiri pada PC A1 kantor cabang A

```
C:\>ping 192.168.56.2

Pinging 192.168.56.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.56.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 20ms, Average = 14ms
```

7. Ping ke IP PC C1 pada PC A1

```
C:\>ping 192.168.56.18

Pinging 192.168.56.18 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.18: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.56.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.56.26

Pinging 192.168.56.26 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.26: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.26: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.56.26:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Kemudian kita coba mengirimkan pesan, jika berhasil maka hasilnya akan seperti gambar dibawah ini

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	C1	Web	ICMP		0.000	N	26	(edit)	(delete)
	Successful	B1	A3	ICMP		0.000	N	27	(edit)	(delete)
	Successful	A1	C1	ICMP		0.000	N	28	(edit)	(delete)
	Successful	D1	C3	ICMP		0.000	N	29	(edit)	(delete)
	Successful	A2	A1	ICMP		0.000	N	30	(edit)	(delete)
	Successful	C1	D3	ICMP		0.000	N	31	(edit)	(delete)
	Successful	B1	A3	ICMP		0.000	N	32	(edit)	(delete)
	Successful	D2	C2	ICMP		0.000	N	33	(edit)	(delete)
	Successful	A3	C3	ICMP		0.000	N	34	(edit)	(delete)
	Successful	D3	A2	ICMP		0.000	N	35	(edit)	(delete)
	Successful	A3	B2	ICMP		0.000	N	36	(edit)	(delete)
	Successful	A1	B2	ICMP		0.000	N	37	(edit)	(delete)