


Цель занятия: разработать мини-проект Weather App с помощью React и Redux



Краткая информация о приложении Weather App

- Приложение является двухстраничным: "Home" и "Weathers"
- Поиск погоды осуществляется путём ввода города в инпут и нажатия на кнопку "Search"
- Полученную информацию можно удалить или сохранить
- Сохранённая информация отображается на странице "Weathers"
- При получении ошибки, она выводится на странице
 "Home"

Содержание страницы Ноте



- заголовок "Weather app"
- две ссылки навигации "Home" (активная по умолчанию) и "Weathers"
- поле для ввода города, данные по погоде которого мы хотим получить
- кнопка "Search" для получения погоды с сервера
- область с данными о погоде содержит кнопки "Save" и "Delete"
- область с данными об ошибке содержит кнопку "Delete"

Содержание страницы Weathers

- заголовок "Weather app"
- две ссылки навигации "Home" и "Weathers" (активная)
- список сохранённых данных о погоде в виде плиток, аналогичных по дизайну с информацией о погоде на странице "Home"
- каждая плитка с информацией о сохранённой погоде содержит только кнопку "Delete"
- Под списком с погодой находится кнопка "Delete all cards"

Требования к функциональности - страница Home

При нажатии на кнопку "Search", должен отправляться запрос на url:

```
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${CITY_NAME}&appid=${APP_ID}
```

- Во время ожидания ответа нужно отображать индикатор (внешний вид на ваше усмотрение)
- После успешного получения данных, их нужно отобразить на странице. Иконку для отображения результата, нужно получить по url:

```
http://openweathermap.org/img/w/${weatherData.weather[0].icon}.png
```

 При получении ошибки, её данные нужно отобразить на странице, вместо данных о погоде

Требования к функциональности - страница Home

- При отсутствии названия города, после нажатия на кнопку "Search" должен появиться alert с просьбой ввести название города
- При нажатии на кнопку "Delete", на плитке с погодой, информация о погоде удаляется
- При нажатии на кнопку "Save", на плитке с погодой, информация о погоде сохраняется на странице "Weathers" и исчезает со страницы "Home"
- При нажатии на кнопку "Delete", на плитке с ошибкой, информация об ошибке удаляется

Требования к функциональности страница Weathers



- При нажатии на кнопку "Delete", на плитке с погодой, информация о погоде удаляется
- При нажатии на кнопку "Delete all cards" удаляется вся информация о погоде со страницы "Weathers"
- Кнопка "Delete all cards" появляется только если на странице есть хотя бы одна карточка с погодой

Дизайн страницы -

https://www.figma.com/file/vRrODNQur4nv28u3XQfxxZ/Untitled?type=design&node-id=1-69&mode=design&t=0jKuAVVuvRmKsK5b-0

