

utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Multi Painter Channel

Instrukcja użytkownika dla grafika 2D / 3D
Dedykowana kompilacja silnika Blender (Windows)

Ważna informacja na start

Używaj **wyłącznie** dołączonej do tej instrukcji, specjalnej wersji Blendera dla systemu Windows. Została ona wyposażona w modyfikację silnika C++, która umożliwia jednocześnie nakładanie wielu tekstur (kolor, normalna, roughness itp.) za pomocą jednego pociągnięcia pędzla.

1. Instalacja wtyczki w Blenderze

Dodatek instalujemy dokładnie tak samo, jak każdą standardową wtyczkę:

- Otwórz zmodyfikowaną wersję Blendera.
- W górnym menu wybierz: **Edycja (Edit)** → **Preferencje (Preferences)**.
- Przejdź do zakładki **Dodatki (Add-ons)** i kliknij przycisk **Zainstaluj... (Install...)** w prawym górnym rogu.
- Wskaż plik .zip z wtyczką **Multi Painter Channel** na dysku i zatwierdź.
- Zaznacz **checkbox** przy nazwie wtyczki, aby ją aktywować.

2. Przygotowanie materiału (Shading)

Zanim zaczniesz malować po obiekcie 3D, Twój materiał musi wiedzieć, gdzie zapisywać wyniki:

- Przejdź do zakładki **Shading**.
- W shaderze obiektu (np. *Principled BSDF*) stwórz i podłącz puste tekstury docelowe (np. teksturę na Kolor, Normalną, Roughness, Metalic).
- **Uwaga:** Wszystkie docelowe tekstury na obiekcie powinny mieć **te same wymiary** (np. wszystkie 2048×2048 px).

3. Konfiguracja wtyczki i Kanałów

Otwórz widok 3D (3D Viewport) i naciśnij klawisz **N** na klawiaturze, aby wysunąć boczny panel. Znajdziesz tam zakładkę **Multi Channel Painter**.

Jak skonfigurować kanały materiałowe?

1. **Dodawanie Kanału:** Kliknij przycisk dodawania nowego kanału. Zmień domyślną nazwę na własną – np. "**Śruba**" lub "**Kora**".
2. **Przypisywanie tekstur źródłowych:** W ramach wybranego kanału wskaż pliki tekstur wzorcowych (np. kolor śruby, mapę normalnych, metaliczność).
3. **Kolejne zestawy:** Dodaj kolejny kanał₁ (np. "*Rdzawa plama*") i wskaż dla niego odpowiedni komplet tekstur.

Złote zasady pracy:

- **Ujednolicony rozmiar:** Dbaj o to, aby tekstury źródłowe w kanale oraz tekstury docelowe na obiekcie miały te same proporcje i rozdzielczość.
- **Czytelne nazwy:** Nazywaj kanały zgodnie z ich przeznaczeniem – ułatwi to pracę przy złożonych projektach.