

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Tue Oct 7 06:47:04 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

7z

Archivátor souborů s vysokým poměrem komprese.

Více informací: <https://manned.org/7z>.

- Přidat soubor nebo adresář do nového nebo existujícího archivu:

```
7z a {{cesta/k/archivu.7z}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari}}
```

- Zašifrovat existující archiv (včetně názvů souborů):

```
7z a {{cesta/k/zasifrovanemu.7z}} -p{{heslo}} -mhe=on  
{{cesta/k/archivu.7z}}
```

- E[x]trahovat archiv se zachováním originální struktury adresáře:

```
7z x {{cesta/k/archivu.7z}}
```

- E[x]trahovat archiv do konkrétního adresáře:

```
7z x {{cesta/k/archivu.7z}} -o{{cesta/k/vystupu}}
```

- E[x]trahuje archiv do stdout:

```
7z x {{cesta/k/archivu.7z}} -so
```

- [a]rchivovat na specifický typ archivu:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{cesta/k/archivu}}  
{{cesta/k/souboru_nebo_adresari}}
```

- Vypsát obsah archivu:

```
7z l {{cesta/k/archivu.7z}}
```

- Nastavit level komprese (vyšší znamená víc komprese, ale pomalejší):

```
7z a {{cesta/k/archivu.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{cesta/k/  
souboru_nebo_adresari}}
```

avrdude

Program ovladače pro programování Atmel AVR mikrořadičů.

Více informací: https://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_3.html#Option-Descriptions.

- Přičíst flash ROM AVR mikrořadiče s konkrétním ID součástky:

```
avrdude -p {{cislo_soucastky}} -c {{id_programatora}} -U  
flash:r:{{soubor.hex}}:i
```

- Zapsat do flash ROM AVR mikrořadiče:

```
avrdude -p {{cislo_soucastky}} -c {{programator}} -U flash:w:  
{{file.hex}}
```

- Vypsát dostupné AVR zařízení:

```
avrdude -p \?
```

- Vypsát dostupné AVR programátory:

```
avrdude -c \?
```

cat

Vypisuje a spojuje soubory.

Více informací: <https://manned.org/cat.1posix>.

- Vypíše obsah souboru do `stdout`:

```
cat {{cesta/k/souboru}}
```

- Spojí několik souborů do výstupního souboru:

```
cat {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}} > {{cesta/k/vystupnimu_souboru}}
```

- Přidá několik souborů do výstupního souboru:

```
cat {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}} >> {{cesta/k/vystupnimu_souboru}}
```

- Zkopíruje obsah souboru do výstupního souboru bez vyrovnávací paměti:

```
cat -u {{/dev/tty12}} > {{/dev/tty13}}
```

- Vypíše `stdin` do souboru:

```
cat - > {{cesta/k/souboru}}
```

cd

Změnit aktuální pracovní adresář.

Více informací: <https://manned.org/cd>.

- Přesun do zadaného adresáře:

```
cd {{cesta/k/adresari}}
```

- Přesun o úroveň výš do nadřazeného adresáře:

```
cd ..
```

- Přesun do domovského adresáře aktuálního uživatele:

```
cd
```

- Přesun do domovského adresáře zadaného uživatele:

```
cd ~{{jmeno_uzivatele}}
```

- Přesun do předchozího vybraného adresáře:

```
cd -
```

- Přesun do kořenového adresáře:

```
cd /
```

cmatrix

Zobrazuje v terminálu obrazovku podobnou Matrixu.

Více informací: <https://github.com/abishekvashok/cmatrix>.

- Povolit [a]synchroní posouvání:

```
cmatrix -a
```

- Změnit barvu textu (výchozí je zelená):

```
cmatrix -C {{red}}
```

- Povolit duhový režim:

```
cmatrix -r
```

- Použít zpoždění aktualizace 100 centisekund (1 sekunda):

```
cmatrix -u 100
```

cp

Kopíruje soubory a adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cp-invocation.html.

- Zkopírovat soubor do jiné lokace:

```
cp {{cesta/ke/zdrojovemu_souboru.ext}} {{cesta/k/cilovemu_souboru.ext}}
```

- Zkopírovat soubor do jiného adresáře, zachová název souboru:

```
cp {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari.ext}} {{cesta/k/nadrazenemu_adresari}}
```

- Rekurzivně zkopírovat obsah adresáře do jiné lokace (pokud cíl existuje, adresář se zkopíruje do něj):

```
cp {{[-r|--recursive]]} {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari}} {{cesta/k/cilovemu_adresare}}
```

- Zkopírovat adresář rekurzivně, ve verbózním režimu (zobrazí soubory jak jsou zkopírovány):

```
cp {{[-vr|--verbose --recursive]]} {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Zkopírovat více souborů do adresáře naráz:

```
cp {{[-t|--target-directory]]} {{cesta/k/cilovemu_adresari}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Zkopírovat všechny soubory se specifickou koncovkou do jiné lokace, v interaktivním režimu (zeptá se uživatele před přepsáním):

```
cp {{[-i|--interactive]]} {{*.ext}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Následovat symbolické linky před zkopírováním:

```
cp {{[-L|--dereference]]} {{link}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Používat plnou cestu zdrojových souborů, automaticky vytvoří jakékoliv chybějící meziadresáře při kopírování:


```
cp --parents {{zdrojova/cesta/k/souboru}} {{cesta/k/  
cilovemu_souboru}}
```

esptool.py

Bootloader nástroj pro Espressif čipy (např. ESP8266).

Více informací: <https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/>.

- Flashnout firmware soubor do ESP čipu s uvedeným portem a přenosovou rychlostí:

```
sudo esptool.py --port {{port}} --baud {{prenosova_rychlost}}  
write_flash 0x0 {{cesta/k/firmwaru.bin}}
```

- Smazat flash ESP čipu:

```
sudo esptool.py --port {{port}} --baud {{prenosova_rychlost}}  
erase_flash
```

gzip

Komprimuje/dekomprimuje soubory s **gzip** kompresí (LZ77).

Více informací: <https://www.gnu.org/software/gzip/manual/gzip.html>.

- Komprimovat soubor a nahradit jej gzip archivem:

```
gzip {{cesta/k/souboru}}
```

- Dekomprimovat soubor a nahradit jej původní nekomprimovanou verzí:

```
gzip {{[-d|--decompress]}} {{cesta/k/souboru.gz}}
```

- Komprimovat soubor se zachováním původního souboru:

```
gzip {{[-k|--keep]}} {{cesta/k/souboru}}
```

- Komprimovat soubor a zadat název výstupního souboru:

```
gzip {{[-c|--stdout]}} {{cesta/k/souboru}} > {{souboru/k/  
komprimovanemu_souboru.gz}}
```

- Dekomprimovat gzip archiv a zadat název výstupního souboru:

```
gzip {{[-c|--stdout]}} {{[-d|--decompress]}} {{cesta/k/  
souboru.gz}} > {{cesta/k/nekomprimovanemu_souboru}}
```

- Upřesnit úroveň komprese. 1 je nejrychlejší (nízká komprese), 9 je nejpomalejší (vysoká komprese), 6 je výchozí:

```
gzip -{{1..9}} {{[-c|--stdout]}} {{cesta/k/souboru}} >  
{{cesta/k/komprimovanemu_souboru.gz}}
```

- Zobrazit název a procento zmenšení pro každý komprimovaný nebo dekomprimovaný soubor:

```
gzip {{[-v|--verbose]}} {{[-d|--decompress]}} {{cesta/k/  
souboru.gz}}
```

i3

Dlaždicový správce oken pro X11.

Více informací: <https://i3wm.org/docs/userguide.html>.

- Spustit `i3` (Už existující správce oken nesmí být otevřený při spuštění tohoto příkazu):

`i3`

- Otevřít nové terminálové okno:

`<Super Enter>`

- Přesunout aktivní okno do plochy:

`<Super Shift {{cislo}}>`

- Přesunout se do plochy:

`<Super {{cislo}}>`

- Rozdělit další okno horizontálně:

`<Super h>`

- Rozdělit další okno vertikálně:

`<Super v>`

- Otevřít spouštěč aplikací:

`<Super d>`

less

Otevírá soubor pro interaktivní čtení, umožňuje procházení a vyhledávání.

Více informací: <https://greenwoodsoftware.com/less/>.

- Otevřít soubor:

```
less {{zdrojovy_soubor}}
```

- Posunout stránku nahoru/dolů:

```
{{<Mezerník>|<b>}}
```

- Přesunout se na konec/začátek souboru:

```
{{<G>|<g>}}
```

- Vyhledávání řetězce dopředu (stiskněte <n>/<N> pro přesunutí k další/předchozí schodě):

```
</>{{něco}}
```

- Vyhledávání řetězce dozadu (stiskněte <n>/<N> pro přesunutí k další/předchozí schodě):

```
<?>{{něco}}
```

- Následovat výstup aktuálního otevřeného souboru:

```
<F>
```

- Otevřít aktuální soubor v editoru:

```
<v>
```

- Ukončit:

```
<q>
```

ls

Vypisuje obsah adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- Vypsát soubory samostatně na každý řádek:

```
ls -l
```

- Vypsát všechny soubory, včetně skrytých souborů:

```
ls {[ -a | --all ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s koncovým znakem který značí typ souboru (adresář/, symbolický_link@, spustitelný*, ...):

```
ls {[ -F | --classify ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem (oprávnění, vlastnictví, velikost, a datum změny):

```
ls {[ -la | -l --all ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem s velikostí v lidsky-čitelných jednotkách (KiB, MiB, GiB):

```
ls {[ -lh | -l --human-readable ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem, seřazené podle velikosti (sestupně) rekurzivně:

```
ls {[ -lsR | -lS --recursive ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem, seřazené podle času změny v obráceném pořadí (nejstarší první):

```
ls {[ -ltr | -lt --reverse ]}}
```

- Vypsát pouze adresáře:

```
ls {[ -d | --directory ]} */
```

mkdir

Vytváří adresáře a nastavuje jejich oprávnění.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html.

- Vytvořit konkrétní adresáře:

```
mkdir {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Vytvořit konkrétní adresáře a jejich nadřazené adresáře pokud je potřeba:

```
mkdir {{[-p|--parents]}} {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Vytvořit adresáře s konkrétním oprávněním:

```
mkdir {{[-m|--mode]}} {{rwxrw-r--}} {{cests/k/adresari1  
cesta/k/adresari2 ...}}
```

more

Interaktivně zobrazuje soubor, umožňuje procházení a vyhledávání.

Viz také: **less**.

Více informací: <https://manned.org/more.1p>.

- Otevřít soubor:

```
more {{cesta/k/souboru}}
```

- Zobrazit specifický řádek:

```
more +{{cislo_radku}} {{cesta/k/souboru}}
```

- Posunout se na další stránku:

```
<Mezerník>
```

- Vyhledat řetězec (stiskněte <n> pro přesunutí k další schodě):

```
</>{{něco}}<Enter>
```

- Ukončit:

```
<q>
```

- Zobrazit nápovědu o interaktivních příkazech:

```
<h>
```


mv

Přesouvá nebo přejmenuje soubory a adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mv-invocation.html.

- Přejmenovat soubor nebo adresář pokud cíl není už existující adresář:

```
mv {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Přesunout soubor nebo adresář do existujícího adresáře:

```
mv {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/existujicimu_adresari}}
```

- Přesunout více souborů do existujícího adresáře, zachová název souborů:

```
mv {{cesta/ke/zdroji1 cesta/ke/zdroji2 ...}} {{cests/k/existujicimu_adresari}}
```

- Netázat se pro potvrzení před přepsáním existujících souborů:

```
mv {{[-f|--force]]} {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Zeptat se pro potvrzení interaktivně před přepsáním existujících souborů, bez ohledu na oprávnění souborů:

```
mv {{[-i|--interactive]]} {{cesta/k/zdroji}} {{cests/k/cili}}
```

- Nepřepisovat existující soubory v cíli:

```
mv {{[-n|--no-clobber]]} {{cesta/ke/zdroji}} {{cests/k/cili}}
```

- Přesunout soubory ve verbózním režimu, zobrazující soubory potom co jsou přesunuty:

```
mv {{[-v|--verbose]]} {{cests/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Určit cílový adresář abyste mohli použít externí nástroje pro sebrání pohyblivých souborů:

```
{{find /var/log -type f -name '*.log' -print0}} | {{xargs -0}} mv {{[-t|--target-directory]]} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

picotool

Spravuje desky Raspberry Pi Pico.

Více informací: <https://github.com/raspberrypi/picotool>.

- Zobrazit informace o aktuálně načteném programu na Pico:

```
picotool info
```

- Načíst binárku do Pica:

```
picotool load {{cesta/k/binarce}}
```

- Převést soubor ELF nebo BIN na UF2:

```
picotool uf2 convert {{cesta/k/elf_nebo_bin}} {{cesta/k/vystupu}}
```

- Restartovat Pico:

```
picotool reboot
```

- Vypsát všechny známe registry:

```
picotool otp list
```

- Zobrazit verzi:

```
picotool version
```

- Zobrazit nápovědu:

```
picotool help
```

rm

Maže soubory nebo adresáře.

Viz také: **rmdir**.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- Smazat konkrétní soubory:

```
rm {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory ignorující neexistující:

```
rm {{[-f|--force]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory dotazující se interaktivně před každým smazáním:

```
rm {{[-i|--interactive]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory vypisující informace o každém smazáním:

```
rm {{[-v|--verbose]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory a adresáře rekurzivně:

```
rm {{[-r|--recursive]}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/k/souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Smazat prázdné adresáře (tohle je považováno za bezpečnou metodu):

```
rm {{[-d|--dir]}} {{cesta/k/adresari}}
```

rmdir

Maže adresáře bez souborů.

Viz také: **rm**.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rmdir-invocation.html.

- Smazat konkrétní adresáře:

```
rmdir {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Smazat konkrétní vnořené adresáře rekurzivně:

```
rmdir {[[-p|--parents]]} {{cesta/k/adresari1 cesta/k/  
adresari2 ...}}
```

st-flash

Nahrává binární soubory do STM32 ARM Cortex mikrořadičů.

Více informací: <https://manned.org/st-flash>.

- Přečíst 4096 bajtů ze zařízení začínající od 0x8000000:

```
st-flash read {{firmware}}.bin 0x8000000 4096
```

- Zapsat firmware do zařízení začínající od 0x8000000:

```
st-flash write {{firmware}}.bin 0x8000000
```

- Vymazat firmware ze zařízení:

```
st-flash erase
```

tar

Archivovací nástroj.

Často kombinován s komprimovací metodou, například **gzip** nebo **bzip2**.

Více informací: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- Vytvořit archiv a zapsat jej do souboru:

```
tar cf {{cesta/k/cili.tar}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Vytvořit gzip archiv a zapsat jej do souboru:

```
tar czf {{cesta/k/cili.tar.gz}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Vytvořit gzip (komprimovaný) archiv z adresáře pomocí relativních cest:

```
tar czf {{cesta/k/cili.tar.gz}} {[[-C|--directory]]} {{cesta/k/adresari}} .
```

- E[x]trahovat (komprimovaný) archiv do aktuálního adresáře [v]erbózně:

```
tar xvf {{cesta/ke/zdroji.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- E[x]trahovat (komprimovaný) archiv do cílového adresáře:

```
tar xf {{cesta/ke/zdroji.tar[.gz|.bz2|.xz]}} {[[-C|--directory]]} {{cesta/k/adresari}}
```

- Vytvořit komprimovaný archiv, zapsat jej do souboru a [a]utomaticky určit program pro kompresi pomocí přípony souboru:

```
tar caf {{cesta/k/cili.tar.xz}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Vypsa[t] obsah souboru tar [v]erbózně:

```
tar tvf {{cesta/ke/zdroji.tar}}
```

- E[x]trahovat soubory, které se shodují se vzorem z archivu:

```
tar xf {{cesta/k/source.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

unzip

Extrahuje soubory/adresáře ze Zipových archivů.

Viz také: **zip**.

Více informací: <https://manned.org/unzip>.

- Extrahovat všechny soubory/adresáře ze specifického archivu do aktuálního adresáře:

```
unzip {{cesta/k/archivu1.zip cesta/k/archivu2.zip ...}}
```

- Extrahovat soubory/adresáře z archivu do konkrétní cesty:

```
unzip {{cesta/k/archivu1.zip cesta/k/archivu2.zip ...}} -d  
{{cesta/k/vystupu}}
```

- Extrahovat soubory/adresáře z archivů do `stdout` spolu s názvy souborů:

```
unzip -c {{cesta/k/archivu1.zip cesta/k/archivu2.zip ...}}
```

- Extrahovat archiv vytvořený na Windows, obsahující soubory s názvy souborů mimo ASCII (např. Čínské nebo Japonské znaky):

```
unzip -O {{gbk}} {{cesta/k/archivu1.zip cesta/k/  
archivu2.zip ...}}
```

- Vypsát obsah konkrétního archivu bez extrahování:

```
unzip -l {{cesta/k/archivu.zip}}
```

- Extrahovat konkrétní soubor z archivu:

```
unzip -j {{cesta/k/archivu.zip}} {{cesta/k/souboru1_v_archivu  
cesta/k/souboru2_v_archivu ...}}
```

zip

Zabaluje a komprimuje (archivuje) soubory do Zip archivu.

Viz také: **unzip**.

Více informací: <https://manned.org/zip>.

- Přidat soubory/adresáře do konkrétního archivu:

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{cesta/ke/komprimovanemu.zip}}  
{{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/k/  
souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Vymazat soubory/adresáře z konkrétního archivu:

```
zip {[[-d|--delete]]} {{cesta/ke/komprimovanemu.zip}}  
{{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/k/  
souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Archivovat soubory/adresáře kromě uvedených:

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{cesta/ke/komprimovanemu.zip}}  
{{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/k/  
souboru_nebo_adresari2 ...}} {[[-x|--exclude]]} {{cesta/k/  
vyrazenych_souboru_nebo_adresaru}}
```

- Archivovat soubory/adresáře s určitou úrovní komprimace (0 - nejnižší, 9 - nejvyšší):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} -{{0..9}} {{cesta/ke/  
komprimovanemu.zip}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/  
k/souboru_nebo_adresari2...}}
```

- Vytvořit zašifrovaný archiv pod uvedeným heslem:

```
zip {[[-re|--recurse-paths --encrypt]]} {{cesta/ke/  
komprimovanemu.zip}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/  
k/souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Archivovat soubory/složky do vícedílného rozděleného Zip archivu (např. 3GB díly):

```
zip {[[-rs|--recurse-paths --split-size]]} {{3g}} {{cesta/ke/  
komprimovanemu.zip}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/  
k/souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Vypsát obsah konkrétního archivu:


```
zip {[[-sf|--split-size --freshen]]} {[cesta/ke/  
komprimovanemu.zip]}
```

Linux

bluetoothctl

Spravuje Bluetooth zařízení.

Více informací: <https://manned.org/bluetoothctl>.

- Vstoupit do `bluetoothctl` shellu:

```
bluetoothctl
```

- Vypsát všechna známá zařízení:

```
bluetoothctl devices
```

- Zapnout nebo vypnout Bluetooth ovladač:

```
bluetoothctl power {{on|off}}
```

- Spárovat se zařízením:

```
bluetoothctl pair {{mac_adresa}}
```

- Smazat zařízení:

```
bluetoothctl remove {{mac_adresa}}
```

- Připojit se k spárovanému zařízení:

```
bluetoothctl connect {{mac_adresa}}
```

- Odpojit se od spárovaného zařízení:

```
bluetoothctl disconnect {{mac_adresa}}
```

- Zobrazit nápovědu:

```
bluetoothctl help
```

ip

Ukazuje/nastavuje routování, zařízení, pravidla routování a tunely.

Některé dílčí příkazy jako je **address** mají svou vlastní dokumentaci.

Více informací: <https://manned.org/ip.8>.

- Vypsat rozhraní s podrobnými informacemi:

```
ip {[a|address]}
```

- Vypsat rozhraní se stručnými informacemi o síťové vrstvě:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[a|address]}
```

- Vypsat rozhraní se stručnými informacemi o linkové vrstvě:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[l|link]}
```

- Zobrazit routovací tabulku:

```
ip {[r|route]}
```

- Ukázat sousedy (ARP tabulka):

```
ip {[n|neighbour]}
```

- Změnit rozhraní nahoru/dolů:

```
sudo ip {[l|link]} {[s|set]} {ethX} {up|down}
```

- Přidat/Smazat IP adresu k rozhraní:

```
sudo ip {[a|address]} {add|delete} {ip}/{maska} dev {ethX}
```

- Přidat výchozí cestu:

```
sudo ip {[r|route]} {[a|add]} default via {ip} dev {ethX}
```

nmcli agent

Spouští **nmcli** jako skrytý nebo polkit NetworkManager agent.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html#agent>.

- Registrovat **nmcli** jako skrytý agent a poslouchat tajné žádosti:

```
nmcli {{[a|agent]}} {{[s|secret]}}
```

- Registrovat **nmcli** jako polkit agent a poslouchat žádosti o autorizaci:

```
nmcli {{[a|agent]}} {{[p|polkit]}}
```

- Registrovat **nmcli** jako skrytý agent a polkit agent:

```
nmcli {{[a|agent]}} {{[a|all]}}
```

nmcli device

Spravuje síťové rozhraní a navazuje nové Wi-Fi spojení pomocí NetworkManageru.

Tento dílčí příkaz může být zvolán také pomocí **nmcli d**.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html>.

- Vypsát stav všech síťových rozhraní:

```
nmcli {{[d|device]}}
```

- Vypsát všechny dostupné přístupové body Wi-Fi:

```
nmcli {{[d|device]}} {{[w|wifi]}}
```

- Připojit se k Wi-Fi síti s uvedeným SSID (budete vyzváni k zadání hesla):

```
nmcli {{[d|device]}} {{[w|wifi]}} {{[c|connect]}} {{ssid}}  
{{[-a|--ask]}}
```

- Vypsát heslo a QR kód pro aktuální Wi-Fi síť:

```
nmcli {{[d|device]}} {{[w|wifi]}} {{[s|show-password]}}
```

nmcli general

Spravuje obecné nastavení NetworkManageru.

Tento dílčí příkaz může být zvolán také pomocí **nmcli g**.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html>.

- Zobrazit obecný stav NetworkManageru:

```
nmcli {{[g|general]}}
```

- Zobrazit hostitelské jméno aktuálního zařízení:

```
nmcli {{[g|general]}} {{[h|hostname]}}
```

- Změnit hostitelské jméno aktuálního zařízení:

```
sudo nmcli {{[g|general]}} {{[h|hostname]}}  
{{nove_hostitelske_jmeno}}
```

- Zobrazit oprávnění NetworkManageru:

```
nmcli {{[g|general]}} {{[p|permissions]}}
```

- Zobrazit aktuální úroveň logů a domén:

```
nmcli {{[g|general]}} {{[l|logging]}}
```

- Nastavit úroveň logů a/nebo domén (všechny dostupné domény najdete pomocí `man NetworkManager.conf`):

```
sudo nmcli {{[g|general]}} {{[l|logging]}} {{[l|level]}}  
{{INFO|OFF|ERR|WARN|DEBUG|TRACE}} domain  
{{domena_1,domena_2,...}}
```

nmcli monitor

Monitoruje změny stavu připojení NetworkManageru.

Tento dílčí příkaz může být zvolán také pomocí **nmcli m**.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html>.

- Spustit monitorování změn NetworkManageru:

```
nmcli {[m|monitor]}
```


nmcli networking

Spravuje síťový stav NetworkManageru.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html#networking>.

- Zobrazit síťový stav NetworkManageru:

```
nmcli {{[n|networking]}}
```

- Povolit nebo zakázat síťování a všechny rozhraní spravované NetworkManagerem:

```
nmcli {{[n|networking]}} {{on|off}}
```

- Zobrazit poslední známý stav připojení:

```
nmcli {{[n|networking]}} {{[c|connectivity]}}
```

- Zobrazit aktuální stav připojení:

```
nmcli {{[n|networking]}} {{[c|connectivity]}} {{[c|check]}}
```

nmcli radio

Zobrazit stav rádiových přepínačů nebo je povolit/zakázat pomocí NetworkManageru.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html#radio>.

- Zobrazit stav Wi-Fi:

```
nmcli {{[r|radio]}} {{[w|wifi]}}
```

- Zapnout nebo vypnout Wi-Fi:

```
nmcli {{[r|radio]}} {{[w|wifi]}} {{on|off}}
```

- Zobrazit stav WWAN:

```
nmcli {{[r|radio]}} {{[ww|wwan]}}
```

- Zapnout nebo vypnout WWAN:

```
nmcli {{[r|radio]}} {{[ww|wwan]}} {{on|off}}
```

- Zobrazit stav obou přepínačů:

```
nmcli {{[r|radio]}}
```

- Zapnout nebo vypnout oba přepínače:

```
nmcli {{[r|radio]}} {{[a|all]}} {{on|off}}
```

nmcli

Spravuje síťovou konfiguraci pomocí NetworkManageru.

Více informací: <https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html>.

- Zobrazit dokumentaci pro správu síťových rozhraní a navázání nových Wi-Fi připojení:

```
tldr nmcli device
```

- Zobrazit dokumentaci pro správu síťových spojení:

```
tldr nmcli connection
```

- Zobrazit dokumentaci pro běžící `nmcli` jako skrytý/polkit NetworkManager agent:

```
tldr nmcli agent
```

- Zobrazit dokumentaci pro správu obecných nastavení NetworkManageru:

```
tldr nmcli general
```

- Zobrazit dokumentaci pro monitor aktivity NetworkManageru:

```
tldr nmcli monitor
```

- Zobrazit dokumentaci pro povolování/zakázání a kontrolovat stav sítě:

```
tldr nmcli networking
```

- Zobrazit dokumentaci pro správu rádiových přepínačů:

```
tldr nmcli radio
```

top

Zobrazuje dynamické informace o běžících procesech v reálném čase.

Více informací: <https://manned.org/top>.

- Zapnout top:

```
top
```

- Nezobrazovat nečinné nebo zombie procesy:

```
top {[ -i | --idle-toggle]}
```

- Zobrazovat pouze procesy vlastněné daným uživatelem:

```
top {[ -u | --filter-only-euser]} {jmeno_uzivatele}
```

- Řadit procesy podle pole:

```
top {[ -o | --sort-override]} {nazev_pole}
```

- Zobrazovat individuální vlákna daného procesu:

```
top {[ -Hp | --threads-show --pid]} {id_procesu}
```

- Zobrazovat pouze procesy s daným(i) PID, předaný jako list rozdělený čárkou. (Normálně byste nevěděli PID z hlavy. Tento příklad vybírá PIDs podle názvu procesu):

```
top {[ -p | --pid]} $(pgrep {[ -d | --delimiter]}  
' ,' {nazev_procesu})
```

- Zobrazit nápovědu o interaktivních příkazech:

```
<?>
```

Windows

cd

Zobrazit aktuální adresář nebo přesun do jiného adresáře.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Zobrazit cestu k aktuálnímu adresáři:

```
cd
```

- Přesun do kořenového adresáře aktuálního disku:

```
cd \
```

- Přesun do nadřazené složky aktuálního adresáře:

```
cd ..
```

- Přesun do zadaného adresáře na stejném disku:

```
cd {{cesta\k\adresari}}
```

- Přesun do zadaného adresáře na jiném disku:

```
cd /d {{C}}:{{cesta\k\adresari}}
```

