


Автозаполнение полей в Creatio

Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов

Версия 8.0





Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов

4

Настроить автозаполнение полей лидов, полученных с лендингов

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

После <u>связывания</u> лендинга с Creatio некоторые поля, используемые в Creatio на странице лида, могут не быть представлены в форме, которую заполнит клиент. Для таких полей вы можете настроить автоматическое заполнение в зависимости от специфики и назначения вашего лендинга.


Рекомендуем настроить заполнение по умолчанию для полей [Тип потребности] и [Зрелость потребности]. Например, форма подписки на специальные предложения по компьютерной технике может быть автоматически связана с типом потребности "Компьютерная техника". А форму для клиентов, которые готовы к личному общению или заказу вашего предложения, можно связать со зрелостью потребности "Проявлен интерес" или "Готов к продаже".

Настройка заполнения полей лида значениями по умолчанию выполняется на вкладке [Значения по умолчанию]. Вы можете настроить автоматическое заполнение полей любого типа, в том числе и тех, для которых настроено сопоставление. В этом случае значение по умолчанию на странице лида будет указано только в случае, если клиент оставил поле незаполненным.

Чтобы настроить автоматическое заполнение поля лида:


1. Перейдите на вкладку [Значения по умолчанию] страницы лендинга. На детали [Значения полей лида по умолчанию] нажмите кнопку + (Puc. 1).

Рис. 1 - 3аполнение детали [Значения полей лида по умолчанию]




2. Выберите поле [*Тип потребности*] (<u>Рис. 2</u>).

Рис. 2 — Выбор поля, которое должно заполняться автоматически




- 3. В поле [*Значение*] выберите значение, которым будет заполнен тип потребности, например, "Потребность в наших продуктах".
- 4. Нажмите кнопку [*Сохранить*] (<u>Рис. 3</u>).

Рис. 3 — Сохранение настроек автоматического заполнения полей



В результате после регистрации на посадочной странице поле лида [*Тип потребности*] будет заполняться автоматически ($\frac{\text{Рис. 4}}{\text{Рис. 4}}$).

Рис. 4 — Фрагмент страницы лида



После настройки автозаполнения полей перейдите к настройке <u>предзаполнения веб-формы</u> лендинга данными клиента.