

Настройка детали

Настроить существующую деталь на странице записи

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить существующую деталь на странице записи	4
Добавить существующую деталь на страницу записи	4
Редактировать деталь на странице записи	6
Удалить деталь со страницы записи	8

Настроить существующую деталь на странице записи

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Вы можете изменять детали на страницах разделов, а также добавлять на страницу существующие детали. "Существующая деталь" — это элемент страницы, который ранее был создан и настроен в мастере. Подробнее: Создать деталь для последующего добавления на страницу записи.

Добавить существующую деталь на страницу записи


Пример. Отобразим базовую деталь [*Активности*] на странице пользовательского раздела [*Заявки*].

На заметку. Создание и настройка раздела рассмотрены в статье Добавление нового раздела.

Чтобы добавить деталь на страницу раздела:

- 1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
- 2. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
- 3. В блоке [Страницы раздела] мастера разделов:
 - а. Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена одна страница.
 - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования (Рис. 1).


Рис. 1 — Выбор страницы раздела из списка



- 4. Откройте вкладку, на которой должна располагаться деталь, например, вкладку [Обработка].
- 5. Нажмите [Добавить деталь].

6. В открывшемся окне укажите настройки детали (Рис. 2):

Рис. 2 — Окно настройки детали



а. В поле [*Деталь*] выберите из списка деталь, которую вы хотите добавить на страницу. Поле [*Код* (на английском)] заполнится автоматически.

На заметку. Если нужной детали нет в списке, возможно, объект, который вы хотите использовать, еще не зарегистрирован как деталь. Проверьте наличие схемы детали и сопутствующих конфигурационных элементов в разделе [Управление конфигурацией]. Если деталь не зарегистрирована, то вам необходимо ее создать. Подробнее: Создать деталь на основании существующего объекта.

- b. В поле [Заголовок] укажите название детали, которое будет отображаться на странице записи.
- с. В поле [У которых колонка детали] выберите колонку объекта детали, по которой будет выполняться фильтрация записей на детали. Это справочная колонка, которая использует объект данного раздела в качестве справочника. Чаще всего название этой колонки соответствует названию объекта раздела. Например, для связи детали [Активности] с разделом [Заявки] выберите "Заявка" в поле [У которых колонка детали].
- d. В поле [*Равна колонке страницы*] укажите колонку объекта раздела, значение которой будет использоваться при фильтрации записей на детали. Как правило, это колонка [*Id*]. Таким образом

на детали будут отображаться только те записи, у которых значение в колонке [3аявка] будет соответствовать значению в колонке [1d] текущей записи раздела. Другими словами, только те активности, которые связаны с текущей заявкой, будут отображаться на детали.

На заметку. Если объект может быть связан с объектом текущего раздела только по одной колонке, то поле заполняется автоматически значением в этой колонке.

Нажмите [Сохранить] —> [Мастер раздела] —> [Сохранить].
В результате новая деталь [Активности] будет добавлена на страницу заявки.


Редактировать деталь на странице записи

Изменить настройки детали

Для изменения настроек детали или редактирования ее названия на странице записи:

- 1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
- 2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [Открыть].
- 3. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
- 4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно отредактировать.
- 5. Выделите нужную деталь и нажмите . В открывшемся окне вы можете отредактировать заголовок детали, который отображается на странице записи, и параметры отображения записей на детали (Рис. 3).

Рис. 3 — Редактирование детали на странице записи




На заметку. Заголовок, измененный на странице редактирования в поле [*Заголовок*], будет отображаться только на страницах записей раздела, в мастере которого выполнялись изменения.

Настроить внешний вид детали

- 1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
- 2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [Открыть].
- 3. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить.
- 4. Нажмите рядом с заголовком детали и выберите команду [*Настроить деталь*] для перехода в дизайнер детали (Рис. 4):

Рис. 4 — Переход в мастер деталей



На заметку. Вы также можете перейти к редактированию детали из мастера раздела. Для этого перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить, и нажмите . В открывшемся окне настройки детали нажмите ... справа от заголовка детали.

5. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [*Сделать реестр* редактируемым]. Для существующей детали установка этого признака может быть недоступна, если деталь создавалась или редактировалась средствами разработки и ее конфигурация отличается от

базовой, которая создавалась бы мастером.


- 6. Перейдите на вкладку [Страница] для настройки полей детали.
- 7. После редактирования детали нажмите [Сохранить].

В результате вид детали изменится и обновленная деталь будет отображаться на страницах всех записей раздела, в котором выполнялись настройки.

Удалить деталь со страницы записи

- 1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
- 2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [Открыть].
- 3. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
- 4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно удалить.
- 5. Нажмите × возле названия детали (Рис. 5).

Рис. 5 — Удаление детали со страницы записи



В результате деталь будет удалена со страницы раздела, но останется доступной в перечне деталей в мастере разделов и в конфигурации приложения.